Tibero 설치 안내서

Tibero 6



Copyright © 2020 TmaxData Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright Notice

Copyright © 2020 TmaxData Co., Ltd. All Rights Reserved. 대한민국 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 29, BS 타워 9층 우)13595

Website

http://www.tmaxdata.com

기술서비스센터

Tel : +82-1544-8629 E-Mail : info@tmax.co.kr

Restricted Rights Legend

All TmaxData Software (Tibero®) and documents are protected by copyright laws and international convention. TmaxData software and documents are made available under the terms of the TmaxData License Agreement and this document may only be distributed or copied in accordance with the terms of this agreement. No part of this document may be transmitted, copied, deployed, or reproduced in any form or by any means, electronic, mechanical, or optical, without the prior written consent of TmaxData Co., Ltd. Nothing in this software document and agreement constitutes a transfer of intellectual property rights regardless of whether or not such rights are registered) or any rights to TmaxData trademarks, logos, or any other brand features.

This document is for information purposes only. The company assumes no direct or indirect responsibilities for the contents of this document, and does not guarantee that the information contained in this document satisfies certain legal or commercial conditions. The information contained in this document is subject to change without prior notice due to product upgrades or updates. The company assumes no liability for any errors in this document.

이 소프트웨어(Tibero®) 사용설명서의 내용과 프로그램은 저작권법과 국제 조약에 의해서 보호받고 있습니다. 사 용설명서의 내용과 여기에 설명된 프로그램은 TmaxData Co., Ltd.와의 사용권 계약 하에서만 사용이 가능하며, 사용설명서는 사용권 계약의 범위 내에서만 배포 또는 복제할 수 있습니다. 이 사용설명서의 전부 또는 일부분을 TmaxData의 사전 서면 동의 없이 전자, 기계, 녹음 등의 수단을 사용하여 전송, 복제, 배포, 2차적 저작물작성 등 의 행위를 하여서는 안 됩니다.

이 소프트웨어 사용설명서와 프로그램의 사용권 계약은 어떠한 경우에도 사용설명서 및 프로그램과 관련된 지적 재산권(등록 여부를 불문)을 양도하는 것으로 해석되지 아니하며, 브랜드나 로고, 상표 등을 사용할 권한을 부여하 지 않습니다. 사용설명서는 오로지 정보의 제공만을 목적으로 하고, 이로 인한 계약상의 직접적 또는 간접적 책임 을 지지 아니하며, 사용설명서 상의 내용은 법적 또는 상업적인 특정한 조건을 만족시키는 것을 보장하지는 않습 니다. 사용설명서의 내용은 제품의 업그레이드나 수정에 따라 그 내용이 예고 없이 변경될 수 있으며, 내용상의 오 류가 없음을 보장하지 아니합니다.

Trademarks

Tibero® is a registered trademark of TmaxData Co., Ltd. Other products, titles or services may be registered trademarks of their respective companies.

Tibero®는 TmaxData Co., Ltd.의 등록 상표입니다. 기타 모든 제품들과 회사 이름은 각각 해당 소유주의 상표로서 참조용으로만 사용됩니다.

Open Source Software Notice

Some modules or files of this product are subject to the terms of the following licenses. : OpenSSL, RSA Data Security, Inc., Apache Foundation, Jean-loup Gailly and Mark Adler, Paul Hsieh's hash

Detailed Information related to the license can be found in the following directory : \${INSTALL_PATH}/license/oss_li censes

본 제품의 일부 파일 또는 모듈은 다음의 라이선스를 준수합니다. : OpenSSL, RSA Data Security, Inc., Apache Foundation, Jean-loup Gailly and Mark Adler, Paul Hsieh's hash

관련 상세한 정보는 제품의 다음의 디렉터리에 기재된 사항을 참고해 주십시오. : \${INSTALL_PATH}/license/oss_li censes

안내서 정보

안내서 제목: Tibero 설치 안내서

발행일: 2020-08-21

소프트웨어 버전: Tibero 6(FixSet07)

안내서 버전: v2.1.7.5

내용 목차

안내서에 대하여	xi
제1장 설치 소개	
1.1. 개요	
1.2. 설치 구성 요소	
1.2.1. 패키지 구성	
1.2.2. 소프트웨어 배포	
1.3. 시스템 요구 사항	3
1.3.1. 지원 플랫폼 및 운영체제	3
1.3.2. 하드웨어 요구사항	4
1.3.3. 소프트웨어 요구사항	5
제2장 설치 전 준비사항	7
2.1. 개요	7
2.2 . 디스크 용량 확인	7
2.3. JDK 설치	7
2.4. 운영체제별 패키지 설치	8
2.5. 운영체제별 파라미터 설정	8
2.5.1. Linux	
2.5.2. Solaris	10
2.5.3. HP-UX	11
2.5.4. AIX	12
2.6. NTP 서버 설정	13
2.7. 기타 확인사항	14
제3장 데이터베이스 설치	15
3.1. 개요	15
3.2. 인스톨러를 이용한 설치	15
3.2.1. GUI 모드(Windows)	15
3.2.2. 콘솔 모드(Linux)	27
3.3. 수동 설치	34
3.3.1. Windows 환경	34
3.3.2. UNIX 환경	38
3.4. 설치 확인	41
3.4.1. 디렉터리 구조	41
3.4.2 . 사용자 환경설정 파일의 적용 및 확인	47
3.4.3. 기동 및 종료	48
3.4.4. 사용자 계정	49
제4장 데이터베이스 제거	51
4.1. 개요	51
4.2. 인스톨러를 이용한 제거	51
4.2.1. GUI 모드(Windows)	51

4.2.2. 콘솔 모드(Linux)	. 53
4.3. 수동 제거	. 54
제5장 클라이언트 설치와 제거	. 55
5.1. 설치	. 55
· 5.2. 제거	. 59
제6장 먹티 인스터스 석치	. 61
6.1. 개요	. 61
6.2. Windows 환경	. 61
6.3. Unix 환경	. 63
제7잔 TAC 석치와 제거	65
7.1. 설치 전 준비사항	. 65
7.1.1. IP 주소 및 포트 정보 확인	. 65
7.1.2. 소켓 버퍼 설정	. 66
7.1.3. 공유 디스크 타입 확인	. 66
7.2. 수동 설치	. 67
7.3. 설치 확인	. 68
7.4. 제거	. 68
Appendix A. 설치 후 문제 해결	. 71
A.1. 사용자 환경설정 파일	. 71
A.1.1. TB_HOME	. 71
A.1.2. LD_LIBRARY_PATH	. 71
A.1.3. TB_SID	. 71
A.2. TAC 설치	. 72
A.2.1. 노드 추가	. 72
A.2.2. TAC raw device 환경에서 TPR 관련 주의사항	. 73
A.3. 기타	. 74
A.3.1. 포트 번호	. 74
Appendix B. 마운트	. 75
B.1. AIX	. 75
B.2. HP	. 75
B.3. LINUX	. 76
B.4. Solaris	. 76
Appendix C. Tibero 지원 문자 집합	. 77
Appendix D. system.sh	. 79
Appendix E. HugePage 설정 방법	. 81
E.1. Linux	. 81
E.1.1. 활성화	. 81
E.1.2. 비활성화	. 83
E.2. HP-UX	. 83
E.3. AIX	. 83

	E.3.1.	활성화	83
	E.3.2.	비활성화	84
E.4.	Solaris	5	84
	E.4.1.	활성화	85
	E.4.2.	비활성화	85
Appendix	F. Un	do 테이블 스페이스 크기 산정	87
F.1.	개요		87
F.2.	고려사	항	87
F.3.	용량 신	산정	88
Appendix	G. Sh	ared Memory 크기 산정	91
G.1.	개요.		91
G.2.	고려시	·항	91
G.3.	용량 (산정	92
색인			95



[그림	3.1]	JVM 설치 오류	16
[그림	3.2]	Tibero Installer 설치 언어화면	16
[그림	3.3]	Tibero Installer - Enter Home Directory	17
[그림	3.4]	Tibero Installer - Select Modules	17
[그림	3.5]	Tibero Installer - Select License File	18
[그림	3.6]	Tibero Installer - Create shortcuts	19
[그림	3.7]	Tibero Installer - Pre-installation Summary	19
[그림	3.8]	Tibero Installer - Install Progress	20
[그림	3.9]	Tibero Installer - 데이터베이스 인스턴스 생성	20
[그림	3.10]	Tibero Installer - Wizard Introduction	21
[그림	3.11]	Tibero Installer - Instance Configuration (1)	22
[그림	3.12]	Tibero Installer - Instance Configuration (2)	23
[그림	3.13]	Tibero Installer - Database Configuration (1)	24
[그림	3.14]	Tibero Installer - Database Configuration (2)	24
[그림	3.15]	Tibero Installer - Database Configuration (3)	25
[그림	3.16]	Tibero Installer - Create Database	26
[그림	3.17]	Tibero Installer - Create Database Complete	26
[그림	4.1]	Tibero Uninstaller - Introduction	52
[그림	4.2]	Tibero Uninstaller - Uninstall Progress	52
[그림	4.3]	Tibero Uninstaller - Uninstallation Complete	53
[그림	5.1]	Tibero Client Installer - Introduction	55
[그림	5.2]	Tibero Client Installer - Pre-Install settings	56
[그림	5.3]	Tibero Client Installer - Select Modules	56
[그림	5.4]	Tibero Client Installer - Pre-Installation Summary	57
[그림	5.5]	Tibero Client Installer - Install Progress	58
[그림	5.6]	Tibero Client Installer - Install Complete	58
[그림	5.7]	Tibero Client Uninstaller - Introduction	59
[그림	5.8]	Tibero Client Uninstaller - Uninstall Progress	60
[그림	5.9]	Tibero Client Uninstaller - Uninstall Complete	60

안내서에 대하여

안내서의 대상

본 안내서는 Tibero[®](이하 Tibero)를 설치 및 제거하고자 하는 모든 데이터베이스 사용자를 대상으로 기술 한다.

안내서의 전제 조건

본 안내서는 Tibero를 시스템에 설치하는 과정을 설명한 안내서이다. 따라서 본 안내서를 원활히 이해하 기 위해서는 다음과 같은 사항을 미리 알고 있어야 한다.

- 데이터베이스의 이해
- RDBMS의 이해
- 운영체제 및 시스템 환경의 이해
- UNIX 계열(LINUX 포함)의 기본 지식

안내서의 제한 조건

본 안내서는 Tibero를 실무에 적용하거나 운용하는 데 필요한 모든 사항을 포함하지 않는다.

안내서 구성

Tibero 설치 안내서는 총 7개의 장과 Appendix로 이루어져 있다.

각 장의 주요 내용은 다음과 같다.

• 제1장: 설치 소개

Tibero를 간략히 소개하고 설치에 필요한 시스템 요구사항을 기술한다.

• 제2장: 설치 전 준비사항

Tibero를 설치하기에 앞서 확인하고 설정해야 할 준비 사항을 기술한다.

• 제3장:데이터베이스 설치

Tibero의 설치하는 방법을 기술한다.

• 제4장:데이터베이스 제거

Tibero의 제거하는 방법을 기술한다.

• 제5장: 클라이언트 설치와 제거

Windows 환경에 대하여 인스톨러를 이용한 클라이언트 설치 방법에 대하여 설명한다.

• 제6장: 멀티 인스턴스 설치

멀티 인스턴스를 설치하는 과정에 대해서 설명한다.

• 제7장: TAC(Tibero Active Cluster) 설치

Tibero Active Cluster(이하 TAC) 환경을 구축하기 위한 Tibero의 설치 방법을 설명한다.

• Appendix A: 설치 후 문제 해결

Tibero를 설치한 후 발생할 수 있는 문제의 해결 방법을 기술한다.

• Appendix B: 마운트

플랫폼별로 CD를 마운트하는 방법을 기술한다.

• Appendix C: Tibero 지원 문자 집합

Tibero에서 지원하는 문자 집합을 설명한다.

Appendix D: system.sh

system.sh(vbs)를 수행하는 경우 각 옵션에 대하여설명한다.

• Appendix E: HugePage 설정 방법

각 운영체제별 HugePage 설정 방법에 대하여 설명한다.

• Appendix F: Undo 테이블 스페이스 크기 산정

Undo 테이블 스페이스 크기 산정 방법에 대하여 설명한다.

• Appendix G: Shared Memory 크기 산정

Tibero의 SQL Execution Work Area 크기 산정방법에 대해 설명한다.

안내서 규약

표기	의미			
< <aabbcc123>></aabbcc123>	프로그램 소스 코드의 파일명			
<ctrl>+C</ctrl>	Ctrl과 C를 동시에 누름			
[Button]	GUI의 버튼 또는 메뉴 이름			
진하게	강조			
" "(따옴표)	다른 관련 안내서 또는 안내서 내의 다른 장 및 절 언급			
'입력항목'	화면 UI에서 입력 항목에 대한 설명			
하이퍼링크	메일 계정, 웹 사이트			
>	메뉴의 진행 순서			
+	하위 디렉터리 또는 파일 있음			
	하위 디렉터리 또는 파일 없음			
참고	참고 또는 주의사항			
주의	주의할 사항			
[그림 1.1]	그림 이름			
[예 1.1]	예제 이름			
AaBbCc123	Java 코드, XML 문서			
[command argument]	옵션 파라미터			
< xyz >	'<'와 '>' 사이의 내용이 실제 값으로 변경됨			
	선택 사항. 예) A B: A나 B 중 하나			
	파라미터 등이 반복되어서 나옴			
\${ }	환경변수			

안내서 변경이력

버전	변경내역
v2.1.7.5	- "1.3. 시스템 요구 사항" : 지원 플랫폼 및 운영체제 AIX 7.2, RHEL 8, ProLinux 7.5 추가
	– "2.4. 운영체제별 패키지 설치" : Solaris 패키지 설치 내용 추가
	- "E.1.1. 활성화" : 커널 파라미터 잘못 기재된 부분 수정 및 예제 수정
v2.1.7.4	- "3.2. 인스톨러를 이용한 설치" : db character set 설정 내용 추가 ([그림 3.14])
	- "Appendix F. Undo 테이블 스페이스 크기 산정" : APM으로 기재된 부분 TPR로 수 정
v2.1.7.3	- "1.3.1. 지원 플랫폼 및 운영체제" : 지원 플랫폼 및 운영체제 Windows 10, Windows Server 2016 추가
	- "2.5.1. Linux" : Linux 환경 nproc, nofile 커널 파라미터 참고사항 추가
	– "2.5.2. Solaris" : Solaris 환경 project.max-lwps 커널 파라미터 내용 추가
	- "2.5.3. HP-UX" : HP 환경 nkthread 커널 파라미터 내용 추가
	- "7.1.1. IP 주소 및 포트 정보 확인" : VIP, IP filtering 기능 관련 내용 추가
v2.1.7.2	- "1.3.2. 하드웨어 요구사항" : Solaris Swap space 설정 참고사항 추가
	- "2.5.1. Linux" : 커널 파라미터 RemoveIPC 설정 참고사항 추가
	- "2.5.3. HP-UX" : 커널 파라미터 maxfiles, maxfiles_limit 내용 추가, 네트워크 인터 페이스 파라미터 설정 방법 추가
	- "2.5.4. AIX" : 커널 파라미터 maxuproc 설정 참고사항 추가
v2.1.7.1	- "1.3.1. 지원 플랫폼 및 운영체제" : Solaris 11 추가
	- "2.5.2. Solaris" : 커널 파라미터 project.max-sem-ids 값 잘못 기재된 내용 수정
	- "2.5.4. AIX" : 커널 파라미터 maxuproc 내용 추가
	- "7.1.3. 공유 디스크 타입 확인" : 불필요한 내용 삭제, cfile을 정확한 명칭으로 기재

관련 안내서

안내서	설명
Tibero tbCLI 안내서	Call Level Interface인 tbCLI의 개념과 구성요소, 프로그램 구조를 소개하 고 tbCLI 프로그램을 작성하는 데 필요한 데이터 타입, 함수, 에러 메시지 를 기술한 안내서이다.
Tibero	각종 애플리케이션 라이브러리를 이용하여 애플리케이션 프로그램을 개
애플리케이션 개발자 안내서	발하는 방법을 기술한 안내서이다.
Tibero	External Procedure를 소개하고 이를 생성하고 사용하는 방법을 기술한
External Procedure 안내서	안내서이다.
Tibero	Tibero에서 제공하는 JDBC 기능을 이용하여 애플리케이션 프로그램을
JDBC 개발자 안내서	개발하는 방법을 기술한 안내서이다.
Tibero	C 프로그래밍 언어를 사용해 데이터베이스 작업을 수행하는 각종 애플리
tbESQL/C 안내서	케이션 프로그램을 작성하는 방법을 기술한 안내서이다.
Tibero	COBOL 프로그래밍 언어를 사용해 데이터베이스 작업을 수행하는 각종
tbESQL/COBOL 안내서	애플리케이션 프로그램을 작성하는 방법을 기술한 안내서이다.
Tibero tbPSM 안내서	저장 프러시저 모듈인 tbPSM의 개념과 문법, 구성요소를 소개하고, tbPSM 프로그램을 작성하는 데 필요한 제어 구조, 복합 타입, 서브 프로그램, 패 키지와 SQL 문장을 실행하고 에러를 처리하는 방법을 기술한 안내서이 다.
Tibero tbPSM 참조 안내서	저장 프러시저 모듈인 tbPSM의 패키지를 소개하고, 이러한 패키지에 포 함된 각 프러시저와 함수의 프로토타입, 파라미터, 예제 등을 기술한 참조 안내서이다.
Tibero 관리자 안내서	Tibero의 동작과 주요 기능의 원활한 수행을 보장하기 위해 DBA가 알아 야 할 관리 방법을 논리적 또는 물리적 측면에서 설명하고, 관리를 지원하 는 각종 도구를 기술한 안내서이다.
Tibero	SQL/PSM 처리와 DBA를 위한 시스템 관리 기능을 제공하는 GUI 기반의
tbAdmin 안내서	툴인 tbAdmin을 소개하고, 설치 및 사용 방법을 기술한 안내서이다.
Tibero	데이터베이스와 관련된 작업을 수행하기 위해 필요한 유틸리티의 설치
유틸리티 안내서	및 환경설정, 사용 방법을 기술한 안내서이다.
Tibero	Tibero를 사용하는 도중에 발생할 수 있는 각종 에러의 원인과 해결 방법 을 기술한 안내서이다.

안내서	설명
에러 참조 안내서	
Tibero	Tibero의 동작과 사용에 필요한 초기화 파라미터와 데이터 사전, 정적 뷰,
참조 안내서	동적 뷰를 기술한 참조 안내서이다.
Tibero	데이터베이스 작업을 수행하거나 애플리케이션 프로그램을 작성할 때 필
SQL 참조 안내서	요한 SQL 문장을 기술한 참조 안내서이다.
Tibero	Tibero에서 Geometry 타입에 대한 설명과 Spatial 기능 관련 프러시저 함
Spatial 참조 안내서	수 목록 및 사용 방법 등을 기술한 안내서이다.
Tibero	Tibero의 제공하는 Text Index를 소개하고, Text Index를 생성하고 사용하
TEXT 참조 안내서	는 방법을 기술하는 안내서이다.

제1장 설치 소개

본 장에서는 Tibero를 간략히 소개하고 설치에 필요한 시스템 요구사항을 설명한다.

1.1. 개요

현재 기업의 비즈니스는 폭발적인 데이터의 증가와 다양한 환경 및 플랫폼의 등장으로 빠르게 확장되고 있다. 새로운 비즈니스 환경이 도래함에 따라 보다 더 효율적이고 유연한 데이터 서비스와 정보의 처리, 데이터 관리 기능이 필요하게 되었다.

Tibero는 이러한 변화에 맞춰 기업 비즈니스 구현의 기반이 되는 데이터베이스 인프라 구성을 지원하며 고성능, 고가용성 및 확장성의 문제를 해결하는 엔터프라이즈 데이터베이스 관리 시스템이다.

기존 DB의 단점을 보완하기 위해 Tibero 는 독자적인 Tibero Thread Architecture를 채택, 구현하였다. 한 정된 서버 프로세스의 CPU 및 메모리 등의 시스템 리소스를 효율적으로 사용하면서 뛰어난 성능과 안정 성 및 확장성을 보장하고 편리한 개발 환경과 관리 기능을 제공한다.

Tibero는 초기 설계부터 대규모 사용자, 대용량 데이터, 강화된 안정성, 향상된 호환성 측면 등에서 타 DBMS와 차별화를 고려하여 개발되었다.

Tibero는 대용량의 데이터를 관리하고 안정적으로 비즈니스의 연속성을 보장하는 데이터 관리 솔루션이 다. Tibero는 이를 위해 RDBMS 환경에서 요구되는 주요 기능 즉, 분산 데이터베이스 링크(Distributed Database Link), 데이터 이중화(Data Replication), 데이터베이스 클러스터(Data Cluster), 병렬 질의 처리 (Parallel Query Processing) 등의 기능을 갖추고 있다. Tibero는 이처럼 기업이 원하는 최적의 데이터베이 스 환경을 제공하는 대표적인 DB이다.

1.2. 설치 구성 요소

1.2.1. 패키지 구성

Tibero의 패키지 구성은 다음과 같다.

- Tibero 제품 CD 1매
- Tibero 제품 라이선스 및 보증
- Tibero 안내서 20권
 - Tibero 릴리즈 노트
 - Tibero 설치 안내서

- Tibero 관리자 안내서
- Tibero 애플리케이션 개발자 안내서
- Tibero External Procedure 안내서
- Tibero Hadoop Connector 안내서
- Tibero JDBC 개발자 안내서
- Tibero tbAdmin 안내서
- Tibero tbCLI 안내서
- Tibero tbESQL/C 안내서
- Tibero tbESQL/COBOL 안내서
- Tibero tbPSM 안내서
- Tibero tbPSM 참조 안내서
- Tibero TEXT 참조 안내서
- Tibero Spatial 참조 안내서
- Tibero Active Storage 관리자 안내서
- Tibero 유틸리티 안내서
- Tibero 에러 참조 안내서
- Tibero 참조 안내서
- Tibero SQL 참조 안내서

1.2.2. 소프트웨어 배포

Tibero의 소프트웨어 배포 방식은 다음과 같다.

● 정식 버전

CPU 개수와 기능별 라이선스이다.

● 평가판 버전

날짜와 사용자의 수를 제한하는 방식의 라이선스이다.

데모 라이선스 파일은 테크넷을 통하여 발급받을 수 있다.

http://technet.tmaxsoft.com/ko/front/main/main.do

1.3. 시스템 요구 사항

본 절에서는 지원 플랫폼과 운영체제와 하드웨어, 소프트웨어 요구사항에 대해서 설명한다.

1.3.1. 지원 플랫폼 및 운영체제

Tibero의 지원 플랫폼 및 운영체제는 다음과 같다.

H/W, S/W	CPU	os	Binary Bits
HP	Itanium	HP-UX 11i v2(11.23)	64bits
		HP-UX 11i v3(11.31)	
SUN	SPARC	Solaris 10	64bits
		Solaris 11	
	x86	Solaris 10	64bits
IBM	PPC	AIX 5.3	64bits
		AIX 6.1	
		AIX 7.1	
		AIX 7.2	
GNU	X86(Pentium4 이상)	– 32Bit	32bits, 64bits
		Red Hat Enterprise Linux 4	
		Red Hat Enterprise Linux 5	
		Red Hat Enterprise Linux 6	
		SUSE Linux Enterprise Server 10	
		– 64Bit	
		Red Hat Enterprise Linux 4	
		Red Hat Enterprise Linux 5	
		Red Hat Enterprise Linux 6	
		Red Hat Enterprise Linux 7	
		Red Hat Enterprise Linux 8	
		SUSE Linux Enterprise Server 10	
		ProLinux 7.5	

H/W, S/W	CPU	os	Binary Bits		
	Itanium	Red Hat Enterprise Linux 4	64bits		
		Red Hat Enterprise Linux 5			
		Red Hat Enterprise Linux 6			
		Red Hat Enterprise Linux 7			
		Red Hat Enterprise Linux 8			
	Power8(Big / Little)	Red Hat Enterprise Linux 7	64bits		
		Red Hat Enterprise Linux 8			
Microsoft	Intel(x86), AMD64	- 32Bit(Client Only)	32bits, 64bits		
		Windows 7			
		Windows Server 2008			
		– 64Bit			
		Windows 7			
		Windows 10			
		Windows Server 2008			
		Windows Server 2012			
		Windows Server 2016			

참고

현재 Windows 플랫폼의 경우 TAC를 지원하지 않는다.

1.3.2. 하드웨어 요구사항

Tibero를 설치하기 위해 필요한 하드웨어 요구사항은 다음과 같다.

Platform	RAM	Swap Space	/tmp Directory	HDD Space
			Space	(Full / Client Only)
LINUX/x86	1GB	2GB	500MB	2.5GB / 400MB
LINUX/Itanium	1GB	2GB	500MB	2.5GB / 400MB
LINUX/Power8(Big / Little)	1GB	2GB	500MB	2.5GB / 400MB

Platform	RAM	Swap Space	/tmp Directory	HDD Space
			Space	(Full / Client Only)
HP-UX/Itanium	1GB	2GB	500MB	3GB / 400MB
Solaris	1GB	2GB	500MB	2.5GB / 400MB
AIX	1GB	2GB	500MB	2.5GB / 400MB
Windows	1GB	-	-	2GB / 400MB

Solaris 플랫폼의 경우 Swap Space를 설정하는 경우 아래 사항을 참고한다.

- 권장 설정 : 물리 메모리의 두 배
- 사용자 설정

(백그라운드 프로세스 개수 + 워커 프로세스 개수) * 프로세스 당 Swap 사용량(300MB)

1.3.3. 소프트웨어 요구사항

Tibero를 설치하기 위해 필요한 소프트웨어 요구사항은 다음과 같다.

Platform	os	Compiler	JDK Version
LINUX/x86	Red Hat Enterprise Linux	C99 지원 컴파일러,	JDK 1.5.17 이상
	4 kernel 2.6.9 이상	gcc version 3.4.6 이상	
LINUX/Itanium	Red Hat Enterprise Linux	C99 지원 컴파일러,	JDK 1.5.17 이상
	4 kernel 2.6.9 이상	gcc version 3.4.6 이상	
LINUX/Power8(Big / Little)	Red Hat Enterprise Linux	C99 지원 컴파일러,	JDK 1.7.0 이상
	7 kernel 3.10.0 이상	gcc version 4.8.5 이상	
HP-UX/itanium	HP-UX 11i v2(11.23) with	C99 지원 컴파일러,	JDK 1.5 for HP-UX
	BUNDLE11i(== HP-UX	HP aC++/ANSI C	이상
	11i v2(B.11.23), Septem ber 2004) 64Bit 커널	B3910B A.06.02	
Solaris	Solaris 10 64Bit 커널	C99 지원 컴파일러,	JDK 1.5.17 이상
	Solaris 11 64Bit 커널	Sun C 5.8 2005/10/13	
AIX	AIX 5L version 5.3 64Bit	C99 지원 컴파일러,	JDK 1.5.17 이상
	커널	IBM XL C/C++ Enterprise	
	AIX 6.1 64Bit 커널	Edition V7.0	

Platform	OS	Compiler	JDK Version	
	AIX 7.1 64Bit 커널			
	AIX 7.2 64Bit 커널			
Windows	Windows 7	C99 지원 컴파일러	JDK 1.5.17 이상	
	Windows 10(64bit Only)			
	Windows Server 2008			
	Windows Server			
	2012(64bit Only)			
	Windows Server			
	2016(64bit Only)			

참고

1. Windows 32bit의 경우 클라이언트만 지원한다.

2. Windows AMD64(x64)의 경우 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package(x64)나 Microsoft.NET Framework 3.5 SP1이 미리 설치되어 있어야 Tibero가 정상적으로 설치될 수 있으 며 운영이 가능하다.

제2장 설치 전 준비사항

본 장에서는 Tibero를 설치하기에 앞서 필요한 하드디스크의 용량 확인 및 JDK 설치, 운영체제별 커널 파 라미터(Kernel parameters)의 설정을 설명한다.

2.1. 개요

Tibero를 설치하기 전에 확인하고 설정해야 할 준비사항은 다음과 같다.

- 디스크 용량 확인
- JDK 설치
- 운영체제별 패키지 설치
- 운영체제별 커널 파라미터(Shell Limits 파라미터) 설정
- NTP 서버 설정
- 호스트명과 포트 번호, 시스템 계정, localhost 확인

2.2. 디스크 용량 확인

Tibero를 설치하기 위해서는 각 플랫폼별로 약간의 차이가 있지만 최소 2GB 이상의 하드디스크 여유공간 이 필요하다. 이는 Tibero를 설치하고 나서 데이터베이스를 생성할 때 최소로 필요한 하드디스크 공간을 의미하기도 한다.

참고

하드웨어 요구사항에 대한 자세한 내용은 "1.3. 시스템 요구 사항"을 참고한다.

하드디스크 용량을 확인하는 방법은 여러 가지가 있다. UNIX 계열 시스템에서는 df 명령어로 확인할 수 있고, Windows 계열 시스템에서는 설치할 하드디스크의 **속성** 항목을 통해 확인이 가능하다.

2.3. JDK 설치

Tibero를 설치하기 전에 JDK 1.5.17 이상이 반드시 설치되어 있어야 한다.

다음의 위치에서 JDK를 다운로드할 수 있다.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

참고

현재 JDK 1.8 이상은 지원하지 않는다.

만약 시스템이 Oracle사의 JDK를 사용하지 않는다면 각각의 시스템에 적합한 JDK를 찾아 설치한다. 예 를 들어 HP-UX는 HP, AIX는 IBM에서 JDK를 다운로드받아 설치한다.

각 시스템별 JDK 설치 방법은 다음 위치에서 확인할 수 있다.

http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html

참고

벤더별 JDK 설치 방법은 각 벤더에서 제공하는 설치 안내서를 참고한다.

2.4. 운영체제별 패키지 설치

본 절에서는 운영체제별로 요구하는 패키지에 대해 설명한다.

각 패키지들은 반드시 해당 버전 이상의 패키지가 설치되어 있어야 하며, 각 OS 및 버전별로 패키지명이 나 버전이 상이할 수 있다.

Platform	Packages
Linux	gcc-3.4.6-11
	gcc-c++-3.4.6-11
	libgcc-3.4.6-11
	libstdc++-3.4.6-11
	libstdc++-devel-3.4.6-11
	compat-libstdc++-33-3.2.3-47.3
	libaio-0.3.105-2
	libaio-devel-0.3.105-2
Windows	WSH 5.6
Solaris	libCrun.so.1 (SUNW_1.6)

2.5. 운영체제별 파라미터 설정

본 절에서는 운영체제별로 설정해야 할 커널 파라미터와 Shell Limits 파라미터를 설명한다. 운영체제별로 커널 파라미터의 값을 변경한 경우에는 반드시 시스템을 다시 기동시켜야 한다.

2.5.1. Linux

Linux 환경에서 설정할 커널 파라미터와 Shell Limits 파라미터는 다음과 같다.

- 커널 파라미터
 - 설정 파일

/etc/sysctl.conf

– 설정 값

커널 파라미터	값
kernel.sem	10000, 32000, 10000, 10000
kernel.shmall	ceil(shmmax/PAGE_SIZE)
kernel.shmmax	물리적인 메모리의 절반 (byte)
kernel.shmmni	4096
fs.file-max	6815744
net.ipv4.ip_local_port_range	1024 65000

- Shell Limits 파라미터
 - 설정 파일

/etc/security/limits.conf

– 설정 값

파라미터	설명
nofile	MAX_SESSION_COUNT/WTHR_PROC_CNT 이상으로 설정한다.
	– Soft Limit : 1024
	- Hard Limit : 65536
nproc	MAX_SESSION_COUNT+10000 이상으로 설정한다.
	– Soft Limit : 2047
	– Hard Limit : 16384

[참고]

RHEL 7.2 이상 버전부터는 아래 커널 파라미터 설정이 필요하다.

● 설정 파일

/etc/systemd/logind.conf

● 설정 값

커널 파라미터	값
RemovelPC	No

2.5.2. Solaris

Solaris 환경에서 설정할 커널 파라미터와 Shell Limits 파라미터는 다음과 같다.

- 커널 파라미터
 - 설정 파일

/etc/system

– 설정 값

커널 파라미터	값
project.max-sem-ids	_SEM_ARR 파라미터 값에 따라 아래와 같이 설정한다.
	- Y : 해당 서버가 사용하는 기본 세마포어 갯수 + MAX_SES SION_COUNT + 500 - N : 시스템 기본 값 이상
process.max-sem-nsems	10000
project.max-shm-memory	4294967295 (물리적인 메모리의 절반)
project.max-shm-ids	100
project.max-lwps	MAX_SESSION_COUNT+10000 이상

- Shell Limits 파라미터
 - 설정 파일

/etc/system

– 설정 값

파라미터	
nofile	– Soft Limit : 1024

파라미터	
	- Hard Limit : 65536
nproc	– Soft Limit : 2047
	– Hard Limit : 16384

[참고]

Solaris 10부터는 프로젝트를 이용하여 각 사용자 단위로 파라미터를 관리하는 것을 권장한다.

다음은 사용자 단위로 파라미터를 적용하는 예제이다.

1. 프로젝트를 생성한다.

projadd -c "tibero" 'user.tibero'

2. 파라미터를 설정한다.

```
# projmod -sK "project.max-shm-memory=(privileged,4294967295,deny)" user.tibero
```

3. 해당 유저로 재접속한다.

아래와 같은 방법으로 변경된 파라미터 내역에 대해 확인이 가능하다.

# prctl -n project.max-shm-memory -i project user.tibero						
project	project: 100: user.tibero					
NAME	PRIVILEGE	VALUE	FLAG	ACTION	RECIPIENT	
project	.max-shm-memory					
	privileged	4.00GB	-	deny	-	
	system	16.0EB	max	deny	-	

2.5.3. HP-UX

HP-UX 환경에서 설정할 커널 파라미터는 다음과 같다.

커널 파라미터	권장하는 식 또는 값
nproc	4096
nkthread	MAX_SESSION_COUNT+10000 이상
semmap	(semmni+2)
semmni	4096
semmns	(semmni*2)

커널 파라미터	권장하는 식 또는 값
semmnu	(nproc-4)
semvmx	32767
shmmax	물리적 메모리 크기(0X4000000)나 1073741824 중에 더 큰 값
shmmni	512
shmseg	120
maxfiles	2048
maxfiles_limit	65536

커널 파라미터의 값이 변경된 경우에는 SAM(System Administration Manager) 프로그램 등을 사용하여 다음의 순서로 커널 파라미터에 설정된 값을 확인할 수 있다.

1. SAM 프로그램을 시작한다.

/usr/sbin/sam

2. 해당 커널의 구성 영역과 구성이 가능한 파라미터 영역을 선택한다.

3. 명시된 각 커널 파라미터의 값이나 식 등을 확인하고 필요에 따라 수정한다.

4. SAM 프로그램을 종료한다.

HP-UX 환경에서 네트워크 인터페이스 파라미터 설정은 아래와 같이 확인 및 변경 가능하다.

현재 설정된 값 확인. # ndd -get /dev/tcp tcp_xmit_hiwater_max 1048586 # ndd -get /dev/tcp tcp_recv_hiwater_max 4194304 # Network parameter TCP send/receive buffer size 설정. # ndd -set /dev/tcp tcp_xmit_hiwater_max 1048586 # ndd -set /dev/tcp tcp_recv_hiwater_max 4194304

2.5.4. AIX

AIX 환경에서 설정할 커널 파라미터와 Shell Limits 파라미터는 다음과 같다.

• 커널 파라미터

AIX 환경에서 변경이 필요한 유일한 커널 파라미터는 maxuproc이며, 해당 파라미터는 smitty 또는 chdev 명령어를 통해 아래와 같이 변경한다. AIX 커널은 필요에 따라 자원을 사전 정의된 한계까지 동적으로 할당 및 재할당하기 때문에 그 외 별도의 커널 파라미터 설정은 필요하지 않다.

```
# 현재 설정된 값 확인
# lsattr -E -l sys0 -a maxuproc
maxuproc 1024 Maximum number of PROCESSES allowed per user True
# maxuproc 값 변경
# chdev -l sys0 -a maxuproc=16384
```

파라미터	설명
maxuproc	Tibero를 부팅할 때 기동하는 프로세스 개수와 연관된다. 따라서 DB 설치 유 저에서 기동할 프로세스 개수 보다 큰 값으로 설정해야 한다.
	(권장 설정: 16384)
	운영환경에 따라 적절한 값을 계산할 때는 아래 내용을 참고한다.
	사용자 설정 : 워커 프로세스 개수 + 백그라운드 프로세스 개수 + 여유분(10

- Shell Limits 파라미터
 - 설정 파일

/etc/security/limits

- 설정 값

파라미터	권장 값
Soft FILE size	-1 (Unlimited)
Soft CPU time	-1 (Unlimited)
Soft DATA segment	-1 (Unlimited)
Soft STACK size	-1 (Unlimited)
Soft Real Memory size	-1 (Unlimited)

2.6. NTP 서버 설정

데이타베이스 운영 중에 xntpd 데몬에 의해 시스템 시간이 거꾸로 가게 되어 데이타가 잘못 출력되는 현 상을 방지하기 위하여 시스템 시간을 동기화한 후에 "-x" 옵션을 주어 데몬을 재시작한다.

```
# stopsrc -s xntpd
# startsrc -s xntpd -a "-x"
```

시스템을 재시작할 때에도 해당 옵션을 적용하고자 한다면 "/etc/rc.tcpip"에서 아래의 내용에 대한 주석을 해제한다.

start /usr/sbin/xntpd "\$src_running" "-x"

2.7. 기타 확인사항

Tibero의 설치를 시작하기 전에 호스트명과 포트 번호, 시스템 계정, localhost를 확인한다.

• 호스트명

라이선스를 요청할 때 필요한 호스트명을 확인한다. /etc/hosts 파일을 확인하거나 콘솔 화면에서 다음 의 명령어를 입력하여 확인한다.

uname -n

● 포트 번호

Tibero가 기동할 때 부여될 포트 번호를 확인한다. (기본값: 8629)

• 시스템 계정

Tibero를 설치하고 운영할 시스템 계정을 확인한다.

localhost

locahost가 제대로 설정되어 있는지 ping 명령을 통해 확인한다. 만약 제대로 설정되어 있지 않다면 /etc/hosts 파일을 수정한다.

ping localhost

제3장 데이터베이스 설치

본 장에서는 Tibero의 설치 방법에 대하여 설명한다.

3.1. 개요

Tibero에서는 제품 설치를 위한 방법을 다음의 형태로 제공하고 있다.

• 인스톨러를 이용한 설치

tibero6_<fixset>_<platform>.[bin|exe] 형태로 설치 파일이 제공되며 해당 인스톨러로 제공되는 설치 방 법은 아래와 같다.

- GUI 모드(Windows)
- 콘솔 모드(Linux)

참고

인스톨러를 실행할 때 JDK 반드시 설치되어 있어야 한다. 현재 JDK 1.8 이상은 지원하지 않는다.

• 수동 설치

모든 플랫폼에 대하여 tibero6-bin-<fixset>_<platform>.tar.gz 형태로 제공된다.

3.2. 인스톨러를 이용한 설치

본 절에는 인스톨러를 이용해서 GUI 모드(Windows)와 콘솔 모드(Linux)의 설치과정을 설명한다.

3.2.1. GUI 모드(Windows)

Windows 환경에서 Tibero를 설치하는 순서는 다음과 같다.

1. Tibero 설치 CD를 CD-ROM에 넣은 후 tibero6_<*fixset>_*<*platform>*.exe 파일을 더블 클릭하면 Tibero 6 인스톨러가 실행된다.

[참고]

JVM(자바 가상 머신)이 설치되지 않은 환경에서 인스톨러를 실행하는 경우 다음과 같은 Alert 창이 출 력되며 인스톨러가 실행되지 않는다. 이러한 경우 인스톨러를 설치할 머신의 JAVA 환경을 점검한다.

[그림 3.1] JVM 설치 오류



 정상적으로 실행됐다면 다음과 같은 화면에서 설치 안내 메시지에 출력할 언어를 선택한 후에 [OK] 버 튼을 클릭해서 진행한다. Tibero 인스톨러에서 제공하는 설치 안내 메시지는 "한국어"와 "영어" 두 가지 를 제공한다.

[그림 3.2] Tibero Installer 설치 언어화면



3. Tibero를 설치할 디렉터리를 선택하는 화면이 나타난다.

디폴트 디렉터리로 'C:\TmaxData\tibero6'가 설정되어 있다. 설치 경로로 설정한 위치에 Tibero가 설 치되며 이 위치는 사용자의 환경설정 파일 중 TB_HOME으로 입력된다. 이때 디렉터리명에 공백을 입 력해서는 안 된다.

설치 경로를 변경하려면 [Choose...] 버튼을 클릭하여 Tibero가 설치될 디렉터리의 위치를 선택한다. 이렇게 변경된 설치 경로를 다시 디폴트 디렉터리로 복원하려면 [Restore Default Folder] 버튼을 클 릭한다. 설치 경로가 정해지면 [Next] 버튼을 클릭한다.

Tibero Installer	
	Enter Home Directory
Introduction Enter Home Directory Select Modules Select License File Create shortcuts Pre-Installation Summary Installing Installation Complete	Enter the database home directory for the installation of Tibero. The value you specify here will be set to the environment variable, TB_HOME. Where Would You Like to Install? C:\#TmaxData\#tibero6 Restore Default Folder Choose
Cancel	Previous Next

4. Tibero 설치할 때 추가로 설치할 옵션을 선택한다.

[그림 3.4] Tibero Installer - Select Modules

Tibero Installer	
	Select Modules
Introduction	
Enter Home Directory	Select the modules you want to install by clicking each checkbox.
Select Modules	Tibero will be installed by default.
Select License File	
Create shortcuts	
Pre-Installation Summary	
Installing	Tibero Server (default)
Installation Complete	
	CLEDB
	32bit
	─ 64bit
Tibero °	0
InstallAnywhere	
Cancel	Previous Next

각 옵션에서 선택가능한 항목은 다음과 같다.

옵션	설명
Tibero Server (default)	Tibero 데이터베이스를 설치한다. 해당 옵션은 기본으로 설치되는 대상이다.
ODBC	ODBC 데이터 원본 관리자에 Tibero ODBC Driver 공급자를 등록한다.
OLE DB	OLE DB 모듈을 설치한다.
	OLE DB 모듈의 경우 ODBC 모듈과 별개로 설치할 수 없다.
32bit / 64bit	ODBC와 OLE DB를 설치하고자 하는 비트를 선택한다.
	– 32bit 플랫폼 : 32bit 선택 가능
	– 64bit 플랫폼 : 32bit / 64bit 선택 가능

5. Tibero 라이선스 파일의 경로를 설정한다.

라이선스 파일의 경로를 설정할 때 라이선스 파일명(license.xml)까지 포함한 전체 경로를 설정해야 한 다. 데모 라이선스 파일은 테크넷을 통하여 발급받을 수 있다. 자세한 설명은 "1.2.2. 소프트웨어 배포" 를 참고한다.

[그림 3.5] Tibero Installer - Select License File

Tibero Installer	
	Select License File
 Introduction Enter Home Directory Select Modules Select License File Create shortcuts Pre-Installation Summary Installing Installation Complete 	Please select the license file to use for the installation of Tibero database. The demo license can be downloaded from TechNet (http://technet.tmaxsoft.com). C:\#TmaxData\Uicense,xml Restore Default Choose
InstallAnywhere Cancel	Previous Next

6. 바로가기 아이콘의 생성 여부를 설정하고 [Next] 버튼을 클릭하여 다음 단계로 진행한다.
[그림 3.6] Tibero Installer - Create shortcuts

C Tibero Installer		
	Create shortc	uts
 Introduction Enter Home Directory Select Modules Select License File Create shortcuts Pre-Installation Summary Installing Installation Complete 	Shortcuts will be installed by default in the Tibero folder of the program menu. If you want to install a shortcut on the Desktop, please check the checkbox below. - Shortcuts installed by default:	
InstallAnywhere Cancel	Previous	

7. 설치 시작부터 지금까지 설정한 설치 정보를 확인할 수 있도록 요약 정보를 보여준다.

설치 경로 등 설정이 올바른지 확인하고 Tibero의 설치를 진행하기 위해 [Install] 버튼을 클릭한다.

Tibero Installer	
	Pre-Installation Summary
Introduction	Please check the following items before starting the installation:
Enter Home Directory	
 Select Modules 	Product Name
Select License File	Tibero
 Create shortcuts 	Installation Directory
Pre-Installation Summary	C:\TmaxData\tibero6
Installing	
Installation Complete	Create a Shortcut on Desktop
	YES
	Disk Space Information (for Installation
	Target):
	Required: 211,621,077 Bytes
Tibero°	Available: 13,515,685,888 Bytes
In stall 0 must be ve	
Cancel	Previous

[그림 3.7] Tibero Installer - Pre-installation Summary

8. Tibero 데이터베이스 인스턴스 생성을 위한 환경설정 및 파일 압축 해제 과정들을 진행한다.

[그림 3.8] Tibero Installer - Install Progress



9. Tibero 사전 설치 과정이 완료되면 다음과 같이 데이터베이스 인스턴스 생성을 위한 진행 모드를 선택 할 수 있다.

[그림 3.9] Tibero Installer - 데이터베이스 인스턴스 생성

Start Tibe	ro Wizard.	—		
Do you want to start the Tibero Wizard?				
	Select an install mode to exit the wizard without	for the Tibero Installation Wizard. Press Quit ut installing Tibero.		
	Quit	Custom Typical		

각 선택 가능한 버튼에 대한 설명은 다음과 같다.

버튼	설명
[Quit]	데이터베이스 생성을 위한 Wizard를 종료한다.
[Custom]	데이터베이스 생성을 위한 세부적인 설정을 사용자가 정의하여 설치를 진행한다.
	Custom 모드는 데이터베이스 생성을 위한 기본적인 DB_NAME, PORT, PASS WORD 외에 파라미터 등의 입력 단계를 거친다.
[Typical]	데이터베이스 생성을 위한 "DB_NAME, PORT, PASSWORD"와 같은 설정 값만 사용자가 정의하고, 나머지는 기본값으로 설정하여 설치를 진행한다.
	lypical 모느는 파라미터 입덕 난계늘 신행하시 않는나.

만약 해당 과정에서 [Quit] 버튼을 클릭하거나 사용자가 별도로 실행하고자 하는 경우에는 Windows 커 맨드 창을 "관리자 권한"으로 실행한 후 다음의 명령어를 통해 Wizard를 수행하여 데이터베이스 설치 를 진행할 수 있다.

- Typical Mode

```
%TB_HOME%\client\bin\runWizard -m gui -d Y
```

- Custom Mode

```
%TB_HOME%\client\bin\runWizard -m gui
```

10 다음과 같이 Tibero 데이터베이스 생성을 위한 Wizard가 실행된다.

Wizard에서 사용할 언어를 선택한 후에 [Next] 버튼을 클릭해서 진행한다. Tibero Wizard에서 제공하는 설치 안내 메시지는 "한국어"와 "영어" 두 가지를 제공한다.

[그림 3.10] Tibero	Installer - Wiza	ard Introduction
------------------	------------------	------------------

🐔 Tibero Wizard	8 45	X
TIBERO WIZARD	Introduction Welcome to the Tibero Database Setup Wizard. This Wizard creates and configures a Tibero database instance. For more information, please refer to the Tibero Reference Guide. You may cancel this installation at any time by clicking the 'Cancel' button. Click the 'Next' button to continue.	
Introduction		
Instance Configuration		
Database Configuration		
Create Database		
Complete		
	Language English 👻	
	Cancel	Next

11. 데이터베이스를 설치하기 위한 환경설정 정보를 설정하고 [Next] 버튼을 클릭한다.

🐳 Tibero Wizard		x
TIBERO WIZARD	Instanc Configure the se TB_HOME	C:#Tibero#tibero6
Introduction	TB_SID	tibero
Instance Configuration		Enter the system identifier.
Database Configuration	Database Name	tibero Enter the database name.
Create Database		
Complete	Listener Port	Enter the port number. (1024-65535)
	Cancel	Previous Next

[그림 3.11] Tibero Installer - Instance Configuration (1)

각 설치 옵션에서 입력하는 항목들에 대한 설명은 다음과 같다.

항목	설명
TB_HOME	Tibero 바이너리가 설치된 경로를 선택한다.
	%TB_HOME%으로 지정된 디렉터리 경로를 선택한다.
TB_SID	해당 머신에서 Tibero 인스턴스를 운영할 때 사용할 서비스 ID를 입력한다.
Database Name	데이터베이스 이름을 설정한다. (기본값: tibero)
Listener Port	리스너가 사용할 포트 번호를 설정한다. (기본값: 8629)

TB_SID 및 Database Name을 입력할 때 다음 사항에 유의한다.

- SID는 서버 내에서 유일한 값이어야 한다. (기본값: tibero)
- SID는 '숫자, 문자, -, _'의 조합으로 만들 수 있다.
- SID를 만들 때 첫 문자로 숫자를 입력하면 안 되고, 중간에 특수문자를 입력하면 안 된다.
- 12 Tibero 데이터베이스를 설치하는 과정에 설정할 초기화 파라미터를 설정한다. 이 과정은 Typical Mode 로 수행하는 경우에는 생략된다.

사용자가 별도로 초기화 파라미터를 [Add] 또는 [Reset] 버튼을 클릭해서 추가 또는 삭제할 수 있으며, 또한 [Edit] 버튼을 클릭해서 설정된 값을 편집할 수 있다. 만약 추가 설정한 값들을 원복하려면 [Restore Defaults] 버튼을 클릭해서 초기화한다.

				X	
TIBERO WIZARD	Instance Configure the initializatio	onfiguration 2/2 n parameters for the database.			
	Name	Value	Type	Optional	
	CONTROL FILES	"C:\Tibero\tibero6\database\tibero\c1 ctl"	STRING	FALSE	
	DB NAME	tibero	STRING	FALSE	
	MAX SESSION COUNT	10	INT32	FALSE	
Introduction	MEMORY TARGET	1G	INT64	FALSE	
	TOTAL_SHM_SIZE	512M	INT64	FALSE	
	LISTENER_PORT	8629	INT32	TRUE	
Database Configuration					
Create Database	٠ I	1		Þ	
Complete	Add Edit	Reset	Resto	ore Defaults	
	Initialization Parmeter details				
				Ŧ	
	Cancel	Pri	evious	Next	

[그림 3.12] Tibero Installer - Instance Configuration (2)

기본으로 설정하는 초기화 파라미터에 대한 설명은 다음과 같다.

파라미터	설명		
CONTROL_FILES	컨트롤 파일이 존재하는 위치로서 절대 경로로 설정한다.		
DB_NAME	데이터베이스 이름을 설정한다. (기본값: tibero)		
MAX_SESSION_COUNT	데이터베이스에 접속 가능한 최대 세션 수를 설정한다. (기본값: 20)		
MEMORY_TARGET	데이터베이스가 사용할 수 있는 메모리의 총 크기를 설정한다.		
TOTAL_SHM_SIZE	데이터베이스의 인스턴스 내에서 사용할 전체 공유 메모리의 크기를 설 정한다.		
LISTENER_PORT	리스너가 사용할 포트 번호를 설정한다. (기본값: 8629)		

참고

초기화 파라미터에 대한 자세한 설명은 "Tibero 참조 안내서"를 참고한다.

13 Tibero 시스템 사용자의 패스워드 정보와 데이터베이스 생성을 위한 정보들을 설정한 후 [Next] 버튼을 클릭해서 다음으로 진행한다.

🛒 Tibero Wizard		×
TIBERO WIZARD	Database Configuration 1/2 Configure the datafiles (physical files of the operating system that store the data of all logical structures in the database). SYSTEM ACCOUNT DATABASE	
Introduction	▷ LOG SYSTEM DEFAULT USER DEFAULT TEMPORARY UNDO	
Database Configuration		
Create Database		
Complete		
	Restore Defaults	
	Cancel Previous Next	

[그림 3.13] Tibero Installer - Database Configuration (1)

[DATABASE] 탭에서 데이터베이스의 문자 집합(Character Set) 설정을 할 수 있다.

I	그림 3.14]	Tibero	Installer -	Database	Config	ouration	(2)	١
		118010	motanoi	Dulubuoo	001112	garation	`	,

🔫 Tibero Wizard			
TIBERO WIZARD Introduction Instance Configuration Database Configuration Create Database Complete	Database Cor Configure the datafiles (physica all logical structures in the data SYSTEM ACCOUNT DATABASE LOG SYSTEM DEFAULT USER DEFAULT USER DEFAULT TEMPORARY UNDO	I figuration I files of the operating sy base). DB Name Max Data File Character Set National Character Set	1/2 ystem that store the data of tibero 100 MSWIN949 UTF8 SJIS JA16SJISTILDE
	Cancel		Previous Next

Tibero에서 지원하는 문자집합에 대한 자세한 설명은 "Appendix C. Tibero 지원 문자 집합"을 참고한 다.

14.데이터베이스 생성 후에 사용자가 추가로 실행하고자 하는 스크립트 파일을 설정한 후 [Create] 버튼을 클릭해서 데이터베이스 설치를 진행한다.

[Add] 또는 [Delete] 버튼을 클릭하여 사용자 정의 SQL 스크립트 파일을 추가 또는 삭제할 수 있다.

기본으로 **%TB_HOME%\scripts\example_users.sql** 스크립트를 실행하도록 설정되어 있다. 해당 스 크립트를 실행하면 CONNECT, RESOURCE, DBA 역할이 부여된 샘플 사용자 계정인 'TIBERO'과 'TIBERO 1'을 생성한다.

Tibero Wizard	
TIBERO WIZARD	Database Configuration 2/2 Add custom sql scripts to execute.
	# SQL File Path
Introduction	1 C:#Tibero#tibero6#scripts#example_users.sql
Instance Configuration	
Database Configuration	
Create Database	
Complete	
	Add Delete
	Cancel Previous Create

[그림 3.15] Tibero Installer - Database Configuration (3)

15 정상적으로 데이터베이스 생성을 위한 설정이 완료되었다면 다음과 같이 설치가 진행되는 것을 확인할 수 있다. 만약, 설치 과정에서 에러가 발생하는 경우 설치 과정이 모두 롤백되며 설치는 에러로 종료된 다.

[그림 3.16] Tibero	Installer - Cre	ate Database
------------------	-----------------	--------------

룫 Tibero Wizard		X
TIBERO WIZARD	Create Database Create the database. Set windows registry	
Introduction		_
	Process Status	
Instance Configuration	Generate DSN File OK	_
Database Configuration	Set windows registry	-
Database conliguration	Set windows service	-
Create Database	Boot the server as NOMOUNT	
	Create the database	_
Complete	Boot the server as NORMAL	
Complete	Create system users	
	Execute system packages:	
	Execute user defined sqls:	_
		_
		_
		_
	Next	

16 데이터베이스 생성이 완료되면 다음과 같은 화면이 출력된다.

nibero Wizard	and an other second sec	x
TIBERO WIZARD	Complete Tibero Wizard is complete.	
	All processes have been completed successfully.	
Introduction		
Instance Configuration		
Database Configuration		
Create Database		
Complete		
	-	
	✓ Save Configuration C:#Tibero#tibero6#tibero.conf	
	Close	

[그림 3.17] Tibero Installer - Create Database Complete

3.2.2. 콘솔 모드(Linux)

Linux 환경에서 Tibero를 설치하는 순서는 다음과 같다.

1. Tibero 인스톨러 파일에 실행 권한을 다음과 같이 부여한다.

```
$ chmod u+x tibero6_<FixSet>_Linux_x86_64.bin
```

2. 콘솔에서 tibero6_<FixSet>_Linux_x86_64.bin 파일을 실행한다.

```
$ ./tibero6_<FixSet>_Linux_x86_64.bin
Preparing to install...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...
Launching installer...
_____
Tibero
                                    (created with InstallAnywhere)
_____
Preparing CONSOLE Mode Installation...
_____
Introduction
_____
Welcome to the Installer for Tibero.
This installation will guide you through the installation process.
Press <ENTER> to proceed with the installation.
To cancel installation, enter 'quit'.
```

```
PRESS <ENTER> TO CONTINUE:
```

3. Tibero가 설치될 디렉터리를 선택한다.

디폴트 디렉터리를 사용하려면 <ENTER>를 누르고, 변경하려면 절대 경로로 설치를 원하는 디렉터리 를 입력한 후에 <ENTER>를 눌러 진행한다.

해당 경로는 사용자 환경설정 파일에 TB_HOME으로 입력된다(공백이 입력되면 안 된다).

```
Specify a home directory

Specify a database home directory.

The value you specified here will be set to the environment variable, TB_HOME.

Where would you like to install?
```

```
Default Install Folder: /home/tibero/TmaxData/tibero6
ENTER AN ABSOLUTE PATH, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT
:
```

4. Tibero 라이선스 파일을 선택한다.

데모 라이선스 파일은 테크넷을 통하여 발급받을 수 있다. 자세한 설명은 "1.2.2. 소프트웨어 배포"를 참 고한다.

5. 사용자가 설치 과정 중에 선택한 설정 값들을 확인할 수 있도록 화면에 출력하여 보여준다. 해당 설정 값들이 올바른지 확인한 후 <ENTER> 키를 눌러서 설치를 진행한다.

```
Pre-Installation Summary
-----
Please review the following before continuing:
Product Name
Tibero
Installation Directory
/home/tibero/TmaxData/tibero6
Disk Space Information (for Installation Target):
Required: 294,225,987 Bytes
Available: 333,651,283,968 Bytes
PRESS <ENTER> TO CONTINUE:
```

6. Tibero의 설치가 진행된다. 해당 과정에서 소프트웨어 복사와 링크 작업들이 진행된다.

7. 데이터베이스 인스턴스 생성을 위한 wizard를 실행할 때 데이터베이스 설치 옵션을 선택한다.

```
Choose An Install Mode
------
Choose an install mode.
->1- Typical mode
2- Custom mode
```

ENTER THE NUMBER OF THE DESIRED CHOICE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT: 2

각 옵션에 대한 설명은 다음과 같다.

옵션	설명
Typical mode	데이터베이스 생성을 위한 "DB_NAME, PORT, PASSWORD"와 같은 설정 값만
	사용자가 정의하고, 나머지는 기본 값으로 설정하여 설치를 진행한다.
Custom mode	데이터베이스 생성을 위한 세부적인 설정을 사용자가 정의하여 설치를 진행한다.

8. Tibero 사전 설치 과정이 완료되면 다음과 같이 데이터베이스 인스턴스 생성을 위한 wizard 실행 방법 에 대한 안내 메시지가 출력이 된다. <ENTER> 키를 눌러 인스톨러를 종료한다.

```
Install complete
Install complete
Congratulations! Tibero has been successfully installed to:
/home/tibero/TmaxData/tibero6
Execute the Wizard to configure your database.
Execute the /home/tibero/TmaxData/tibero6/client/bin/install.sh file.
Example). /home/tibero/TmaxData/tibero6/client/bin/install.sh
```

PRESS <ENTER> TO EXIT THE INSTALLER:

\$TB_HOME/client/bin/install.sh은 인스톨러 과정이 완료된 후에 수행하는 작업으로 해당 스크립트에서 수행하는 동작은 다음과 같다.

a. 데이터베이스 설치를 위한 환경변수 적용

b. 데이터베이스 설치를 위한 \$TB_HOME/client/bin/runWizard.sh 스크립트 수행

사용자가 별도로 Wizard를 수행하고자 하는 경우에는 환경변수 적용 후에 다음과 같은 명령어를 수행 하여 진행할 수 있다.

- Typical Mode

```
$ sh $TB_HOME/client/bin/runWizard.sh -m cmd -d Y
```

Custom Mode

\$ sh \$TB_HOME/client/bin/runWizard.sh -m cmd

9. Tibero 데이터베이스 인스턴스 생성 과정을 진행하기 위해 "install.sh"를 실행한다. 계속해서 설치를 진 행하려면 <<ENTER>> 키를 누른다. 해당 과정은 Custom mode를 기준으로 설명한다.

10 Tibero 바이너리가 설치된 디렉터리를 선택한다. 즉, \$TB_HOME으로 지정된 디렉터리 경로를 선택한다.

TB_HOME (DEFAULT: /home/tibero/TmaxData/tibero6) :

11. Tibero 인스턴스를 운영할 때 사용할 서비스 ID를 입력한다.

TB_SID (DEFAULT : tibero) :

12 데이터베이스 이름을 설정한다.

Database name (DEFAULT : tibero) :

13 리스너가 사용할 포트 번호를 설정한다.

Port (DEFAULT : 8629) :

14. Tibero 데이터베이스를 설치할 때 설정할 초기화 파라미터를 입력한다. 이 과정은 Typical Mode로 수 행하는 경우에는 생략된다.

```
Initialization Parameter
Initialization Parameter
Configure initialization parameters.
ALL : Displays all parameters.
M : Mandatory.
Displays the system boot parameters.
O : Optional.
Displays additional parameters that are not boot parameters.
If unspecified, the default value is used.
```

```
S : Static.
Displays the parameters that cannot be modified at runtime.
D : Dynamic.
Displays the parameters that can be modified at runtime.
P : Persistent.
Displays the parameters that cannot be modified after a database is created.
A : Adjustable.
Displays the parameters that can be modified after a database is created.
Enter 'ALL', one of the above options, the parameter number, or the parameter
itself to view the parameters.
PRESS <ENTER> TO PROCEED TO THE NEXT STEP:
```

초기화 파라미터에 대한 자세한 설명은 "Tibero 참조 안내서"를 참고한다.

15 Tibero 시스템 사용자의 패스워드 정보를 설정한다.

```
SYS password

Enter the password for the SYS account.

PASSWORD :

CONFIRM PASSWORD :
```

16 생성할 데이터베이스의 문자 집합을 선택한다.

```
_____
Character Set
_____
Select the character set of the database.
 0. ASCII
 1. EUCKR
->2. MSWIN949
 3. UTF8
 4. SJIS
   .....중간 생략.....
 15. EE8ISO8859P2
 16. WE8IS08859P9
 17. WE8IS08859P15
 18. CL8K0I8R
 19. CL8ISO8859P5
ENTER AN OPTION OR PRESS <ENTER> TO USE THE SELECTED CHARACTER SET:
```

Tibero에서 지원하는 문자집합에 대한 자세한 설명은 "Appendix C. Tibero 지원 문자 집합"을 참고한 다.

17. 생성할 데이터베이스의 내셔널 문자 집합을 선택한다.

18 데이터베이스 생성을 위한 정보들을 설정한다. 이 과정은 Typical Mode로 수행하는 경우에는 생략된다.

MAXDATAFILES Enter the maximum number of data files to be used in the database. -> DEFAULT : 100 ENTER A VALUE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT :중간 생략..... TABLESPACE ------Configure a TABLESPACE. 1. DEFAULT 2. TEMPORARY 3. UNDO SELECT ONE OF THE NUMBER ABOVE, OR PRESS <ENTER> TO CONTINUE :

해당 과정에서 설정 가능한 정보들은 다음과 같다.

항목	설명
MAXDATAFILES	데이터베이스에서 사용할 데이터 파일의 최댓값을 설정한다. (기본값: 100)
MAXLOGGROUPS	로그 그룹의 최댓값을 설정한다. (기본값: 255)
MAXLOGMEMBERS	로그 그룹 내의 로그 파일의 최댓값을 설정한다. (기본값: 8)

항목	설명
ARCHIVE LOG mode	로그 아카이브 모드를 설정한다. (기본값: NO)
LOG Group	LOG GROUP을 설정한다.
SYSTEM Tablespace	시스템 테이블 스페이스의 데이터 파일을 설정한다.
TABLESPACE	테이블 스페이스를 설정한다.

UNDO 크기 설정에 에 대한 자세한 설명은 "Appendix F. Undo 테이블 스페이스 크기 산정"을 참고 한다.

19. 데이터베이스 생성 후에 사용자가 추가로 실행하고자 하는 스크립트 파일을 설정한다. 이 과정은 Typical Mode로 수행하는 경우에는 생략된다.

기본으로 **\$TB_HOME\scripts\example_users.sql** 스크립트를 실행하도록 설정되어 있으며, 해당 스 크립트를 실행하면 다음과 같은 샘플 사용자 계정을 생성한다.

계정	설명
TIBERO	CONNECT, RESOURCE, DBA 역할이 부여된 샘플 사용자 계정이다.
TIBERO1	CONNECT, RESOURCE, DBA 역할이 부여된 샘플 사용자 계정이다.

20 앞에서 설정한 정보들을 바탕으로 데이터베이스 생성을 진행되며, 정상적으로 설치가 종료되면 데이터 베이스가 생성된다.

3.3. 수동 설치

Tibero가 지원하는 모든 플랫폼에 대하여 데이터베이스를 수동으로 설치할 수 있다. 이를 수동 설치라 정 의한다.

3.3.1. Windows 환경

다음은 Windows 환경에서 수동으로 Tibero를 설치하는 과정에 대한 설명이다. Windows 환경에서의 설 치 과정은 반드시 관리자 권한으로 진행되어야 한다.

- 1. 다음의 두 가지 파일이 준비되었는지 확인한다.
 - 바이너리 실행 파일(tar.gz)
 - 라이선스 파일(license.xml)
- [시작] > [설정] > [제어판] > [시스템] > [고급] 탭에서 [환경변수] 버튼을 클릭하여 환경변수를 설정한
 다. 본 예제에서는 다음과 같이 환경변수를 설정한다.

환경변수	설정값
TB_HOME	C:\Tibero\tibero6
TB_SID	tibero
PATH	C:\Tibero\tibero6\bin;C:\Tibero\tibero6\client\bin

- 3. C:\Tibero 디렉터리에서 압축된 바이너리 실행 파일(tar.gz)을 해제한다. 그 후에 %TB_HOME%의 license 라는 하위 디렉터리에 발급받은 라이선스 파일(license.xml)을 복사한다.
- 4. %TB_HOME%\bin 디렉터리에서 다음의 명령어를 입력한다. 이때 서비스명은 생략할 수 있다.

tbinstall %TB_HOME% %TB_SID% [-s 서비스명]

이 명령이 실행되면 Tibero가 Windows 서비스에 등록된다. 등록된 Windows 서비스는 [시작] > [설정] > [제어판] > [관리 도구] > [서비스]에서 확인할 수 있다. 오른쪽 마우스를 클릭해서 [관리자 권한으로 실행]으로 명령 프롬프트 창을 실행한다.

```
C:\Tibero\tibero6\bin>tbinstall %TB_HOME% %TB_SID%
Microsoft (R) Windows Script Host 버전 5.6
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.
TB_HOME = C:\Tibero\tibero6
TB_SID = tibero
service account = LocalSystem
Tibero_tibero installed successfully.
```

5. %TB_HOME%\config 디렉터리에서 다음의 명령어를 입력한다.

```
gen_tip.bat
```

이 명령이 실행되면 환경 파일(.tip)과 tbdsn.tbr, psm_commands.bat 파일이 생성된다.

```
C:\Tibero\tibero6\config>gen_tip.bat
Using TB_SID [tibero]
C:\Tibero\tibero6\config\tibero.tip generated
C:\Tibero\tibero6\client\config\tbdsn.tbr generated.
C:\Tibero\tibero6\config\psm_commands.bat generated
```

참고

1. tbdsn.tbr 파일 설정에 대해 자세한 내용은 "Tibero 관리자 안내서"의 "Appendix A. tbdsn.tbr"을 참 고한다.

2. %TB_SID%.tip 파일 설정에 대해 자세한 내용은 "Tibero 참조 안내서"의 "Appendix A. 초기화 파 라미터의 설정 예제"를 참고한다.

6. Tibero 서버를 'NOMOUNT 모드'로 기동한다.

C:\Tibero\tibero6\bin>tbboot nomount

Tibero instance started up (NOMOUNT mode).

7. tbSQL 유틸리티를 이용하여 데이터베이스에 접속한다. 본 예제에서는 'sys' 사용자로 접속한다.

```
C:\Tibero\tibero6\bin>tbsql sys/tibero
```

tbSQL 6

Copyright (c) 2008, 2009, 2011, 2012 TmaxData Corporation. All rights reserved.

Connected to Tibero.

8. CREATE DATABASE 문을 이용하여 원하는 데이터베이스를 생성한다. 본 예제에서는 'tibero'로 생성 한다. 설정하는 각 항목에 대한 자세한 설명은 "3.2.2. 콘솔 모드(Linux)"의 18번을 참고한다.

```
SQL> create database "tibero"
  user sys identified by tibero
  maxinstances 8
  maxdatafiles 100
  character set MSWIN949
  national character set UTF16
  logfile
    group 1 'log001.log' size 100M,
    group 2 'log002.log' size 100M,
```

```
group 3 'log003.log' size 100M
maxloggroups 255
maxlogmembers 8
noarchivelog
  datafile 'system001.dtf' size 100M autoextend on next 100M maxsize unlimited
  default temporary tablespace TEMP
    tempfile 'temp001.dtf' size 100M autoextend on next 100M maxsize unlimited
    extent management local autoallocate
    undo tablespace UNDO
    datafile 'undo001.dtf' size 100M autoextend on next 100M maxsize unlimited
    extent management local autoallocate
    undo tablespace UNDO
    datafile 'undo001.dtf' size 100M autoextend on next 100M maxsize unlimited
    extent management local autoallocate;
Database created.
SQL> quit;
```

CREATE DATABASE 문에 대한 자세한 내용은 "Tibero SQL 참조 안내서"를 참고한다.

9. 데이터베이스 생성이 완료되면 tbboot 명령어로 Tibero를 다시 기동한다.

```
C:\Tibero\tibero6\bin>tbboot
```

Tibero instance started up (NORMAL mode)

10 기본 스크립트 호스트를 cscript로 변경한다. cscript로 설정되어 있지 않은 경우 vbs 파일을 실행할 때 사용자 입력 부분에서 alert 창으로 출력되어 설치를 진행할 수 없는 현상이 발생한다.

```
C:\Tibero\tibero6\scripts> cscript //H:CScript
Microsoft (R) Windows Script Host 버전 5.6
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.
```

기본 스크립트 호스트가 이제 "cscript.exe"로 설정되었습니다.

11. %TB_HOME%\scripts 디렉터리에서 system.vbs 명령어를 입력하면 현재 디렉터리에 있는 SQL 문 이 저장된 파일(*.sql, 이하 SQL 파일)이 수행된다.

SQL 파일을 수행하면 role, system user, view, package 등이 생성된다. 사용되는 sys 및 syscat 계정에 대한 기본 암호는 각각 tibero, syscat이다.

```
C:\Tibero\tibero6\scripts>system.vbs
Microsoft (R) Windows Script Host 버전 5.6
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.
Creating the role DBA...
Running C:\Tibero\tibero6\scripts\create_dba_gen.sql...
Creating system users & roles...
Running C:\Tibero\tibero6\scripts\system_users.sql...
```

```
Creating virtual tables(1)...
       Running C:\Tibero\tibero6\scripts\vt_drop_gen.sql...
Creating virtual tables(2)...
       Running C:\Tibero\tibero6\scripts\vt_create_gen.sql...
Granting public access to _VT_DUAL...
       Running C:\Tibero\tibero6\scripts\vt_dual.sql...
Creating the system generated sequences...
       Running C:\Tibero\tibero6\scripts\create_seq.sql...
Creating internal dynamic performance views...
       Running C:\Tibero\tibero6\scripts\dpvx.sql...
Creating system packages:
       Running C:\Tibero\tibero6\scripts\pkg\pkg_standard.sql...
       Running C:\Tibero\tibero6\scripts\pkg\pkg_dbms_output.sql...
       Running C:\Tibero\tibero6\scripts\pkg\pkg_dbms_lob.sql...
       Running C:\Tibero\tibero6\scripts\pkg\pkg_dbms_utility.sql...
       Running C:\Tibero\tibero6\scripts\pkg\pkg_dbms_obfuscation.sql...
    .....중간 생략.....
Creating dynamic performance view descriptions...
       Running C:\Tibero\tibero6\scripts\dpv_dict.sql...
Creating spatial meta tables and views ...
       Running C:\Tibero\tibero6\scripts\create_gis.sql...
Creating internal system tables...
       Running C:\Tibero\tibero6\scripts\sys_tbl.sql...
```

system.vbs 실행할 때 환경변수에 설정한 "%TB_SID%"를 가지고 DB에 접속하기 때문에[제어판] > [관리도구] > [데이터 원본(ODBC)]에 %TB_SID%와 같은 이름의 DSN이 존재하지 않는지 주의해야 한다. 이는 데이터 원본(ODBC)에 "%TB_SID%"와 같은 이름의 DSN이 존재할 경우 데이터 원본 (ODBC)에 있는 DSN에 설정된 DB로 접속을 시도하여 system.vbs가 수행되기 때문이다. sys tem.sh(.vbs)에서 제공되는 각 옵션에 대한 설명은 "Appendix D. system.sh"를 참고한다.

12 Tibero의 설치가 정상적으로 완료되면 tblistener, tbsvr 프로세스가 실행된다. 해당 프로세스는 Windows 작업 관리자의 [프로세스] 탭을 통해 확인할 수 있다.

이미지 이름	사용자 이름	CPU	메모리 사용	
tblistener.exe	SYSTEM	00	2,804 KB	
tbsvr.exe	SYSTEM	00	216,056 КВ	

3.3.2. UNIX 환경

다음은 UNIX 환경에서 수동으로 Tibero를 설치하는 순서에 대한 설명이다.

- 1. 다음의 두 가지 파일이 준비되었는지 확인한다.
 - 바이너리 실행 파일(tar.gz)
 - 라이선스 파일(license.xml)
- 2. 해당 운영체제의 사용자 계정별로 존재하는 환경설정 파일(.bashrc, .bash_profile, .profile 등)에 환경변 수를 설정한다. 본 예제에서는 다음과 같이 환경변수를 설정한다.

```
export TB_HOME=/home/tibero/Tibero/tibero6
export TB_SID=tibero
export LD_LIBRARY_PATH=$TB_HOME/lib:$TB_HOME/client/lib
export PATH=$PATH:$TB_HOME/bin:$TB_HOME/client/bin
```

참고

- 1. 환경변수를 변경하는 방법은 OS에 따라 다르므로, 자세한 내용은 각 OS 안내서를 참고한다.
- 2. 각 환경변수 값에 대한 설명은 "3.4.2. 사용자 환경설정 파일의 적용 및 확인"을 참고한다.
- 3. /home/tibero/Tibero 디렉터리에서 압축된 바이너리 실행 파일(tar.gz)을 해제한다. 그 후에 발급받은 라이선스 파일(license.xml)을 **\$TB_HOME/license** 디렉터리에 복사한다.
- 4. **\$TB_HOME/config** 디렉터리에서 다음의 명령어를 입력한다.

gen_tip.sh

이 명령이 실행되면 환경 파일(.tip)과 tbdsn.tbr, psm_commands 파일이 생성된다.

```
tibero@Tibero:~/Tibero/tibero6/config$ gen_tip.sh
Using TB_SID "tibero"
/home/tibero/Tibero/tibero6/config/tibero.tip generated
/home/tibero/Tibero/tibero6/config/psm_commands generated
/home/tibero/Tibero/tibero6/client/config/tbdsn.tbr generated.
Running client/config/gen_esql_cfg.sh
Done.
```

5. Tibero 서버를 'NOMOUNT 모드'로 기동한다.

```
tibero@Tibero:~/Tibero/tibero6/bin$ tbboot nomount
Change core dump dir to /home/tibero6/tibero6/bin/prof.
Listener port = 8629
```

Tiber06

TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved. Tibero instance started up (NOMOUNT mode).

6. tbSQL 유틸리티를 이용하여 데이터베이스에 접속한다. 본 예제에서는 'sys' 사용자로 접속한다.

```
tibero@Tibero:~/Tibero/tibero6/client/bin$ tbsql sys/tibero
tbSQL 6
TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved.
Connected to Tibero.
SQL>
```

7. CREATE DATABASE 문을 이용하여 원하는 데이터베이스를 생성한다. 본 예제에서는 'tibero'로 생성 한다. 설정하는 각 항목에 대한 자세한 설명은 "3.2.2. 콘솔 모드(Linux)"의 18번을 참고한다.

```
SQL> create database "tibero"
 user sys identified by tibero
 maxinstances 8
 maxdatafiles 100
  character set MSWIN949
 national character set UTF16
 logfile
   group 1 'log001.log' size 100M,
   group 2 'log002.log' size 100M,
    group 3 'log003.log' size 100M
 maxloggroups 255
 maxlogmembers 8
 noarchivelog
    datafile 'system001.dtf' size 100M autoextend on next 100M maxsize unlimited
    default temporary tablespace TEMP
      tempfile 'temp001.dtf' size 100M autoextend on next 100M maxsize unlimited
      extent management local autoallocate
    undo tablespace UNDO
      datafile 'undo001.dtf' size 100M autoextend on next 100M maxsize unlimited
      extent management local autoallocate;
Database created.
SQL> quit
Disconnected.
```

참고

CREATE DATABASE 문에 대한 자세한 내용은 "Tibero SQL 참조 안내서"를 참고한다.

8. 데이터베이스 생성이 완료되면 tbboot 명령어로 Tibero를 다시 기동한다.

```
tibero@Tibero:~/Tibero/tibero6/bin$ tbboot
Change core dump dir to /home/tibero6/tibero6/bin/prof.
Listener port = 25010
Tibero 6
TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved.
Tibero instance started up (NORMAL mode).
```

9. **\$TB_HOME/scripts** 디렉터리에서 **system.sh** 셸을 실행한다. 이 셸을 실행하면 현재 디렉터리에 있는 SQL 파일이 수행된다. SQL 파일을 수행하면 role, system user, view, package 등이 생성된다. 사용되는 sys 및 syscat 계정에 대한 기본 암호는 각각 tibero, syscat이다.

```
tibero@Tibero:~/Tibero/tibero6/scripts$ system.sh
Enter SYS password:
Enter SYSCAT password:
Creating the role DBA...
create default system users & roles?(Y/N):
Creating system users & roles...
Creating virtual tables(1)...
Creating virtual tables(2)...
Granting public access to _VT_DUAL...
Creating the system generated sequences...
Creating internal dynamic performance views...
Creating outline table ...
Creating system package specifications:
   Running /home/tibero/Tibero/tibero6/scripts/pkg/pkg_standard.sql...
   Running /home/tibero/Tibero/tibero6/scripts/pkg/pkg_dbms_output.sql...
   Running /home/tibero/Tibero/tibero6/scripts/pkg/pkg_dbms_lob.sql...
   Running /home/tibero/Tibero/tibero6/scripts/pkg/pkg_dbms_utility.sql...
    .....중간 생략.....
Creating spatial meta tables and views ...
Creating internal system jobs...
Creating internal system notice queue ...
Done.
For details, check /home/tibero6/instance/tibero/log/system_init.log.
```

참고

system.sh(.vbs)에서 제공되는 각 옵션에 대한 설명은 "Appendix D. system.sh"를 참고한다.

10 Tibero의 설치가 정상적으로 완료되면 Tibero 프로세스가 실행된다. 이 프로세스는 다음의 명령어를 실 행하면 확인할 수 있다.

tibero@Ti	lbero:	~/Tiberd	o∕t	ibero	6/scripts\$	ps -ef	grep tbsvr	
tibero	19981	1	0	21:12	pts/2	00:00:00	tbsvr	• •
tibero	19983	19981	0	21:12	pts/2	00:00:00	tbsvr_TBMP	• •
tibero	19984	19981	0	21:12	pts/2	00:00:00	tbsvr_WP000	• •
tibero	19985	19981	3	21:12	pts/2	00:00:00	tbsvr_WP001	• •
tibero	19986	19981	1	21:12	pts/2	00:00:12	tbsvr_WP002	• •
tibero	19987	19981	2	21:12	pts/2	00:00:12	tbsvr_PEP000	
tibero	19988	19981	0	21:12	pts/2	00:00:00	tbsvr_AGNT	• •
tibero	19989	19981	1	21:12	pts/2	00:00:00	tbsvr_DBWR	• •
tibero	19999	19981	0	21:12	pts/2	00:00:00	tbsvr_RECO	

3.4. 설치 확인

본 절에서는 Tibero가 설치된 후 정상적인 설치 여부를 확인하는 방법에 대해서 설명한다.

3.4.1. 디렉터리 구조

Tibero가 설치되면 다음과 같은 디렉터리가 생성된다.

STB_	_HOI	4Ε				
	+-	bin				
		+-	upda	te		
	+-	clie	ent			
		+-	bin			
		+-	conf	ig		
		+-	incl	ude		
		+-	lib			
			+-	jar		
			+-	php		
		+-	ssl			
			+-	misc	2	
		+-	epa			
			+-	java	ì	
				+-	config	
				+-	lib	

```
+- win32
| +- bin
 | +- lib
 +- win64
+- bin
    +- lib
+- config
+- database
+- $TB_SID
 |
+- java
+- instance
+- $TB_SID
    +- audit
    +- dump
     | +- act
     | +- diag
     +- tracedump
    +- log
    | +- dlog
     | +- ilog
     | +- lsnr
     | +- slog
     +- sqltrace
    +- path
+- lib
+- license
+- oss_licenses
+- nls
+- zoneinfo
+- scripts
  +- pkg
```

위의 디렉터리 구조에서 **\$TB_SID**라고 보이는 부분은 각각의 시스템 환경에 맞는 서버의 **SID**로 바꿔서 읽어야 한다.

Tibero에서 사용하는 기본 디렉터리는 다음과 같다.

bin

Tibero의 실행 파일과 서버 관리를 위한 유틸리티가 위치한 디렉터리이다. 이 디렉터리에 속한 파일 중에서 tbsvr과 tblistener는 Tibero를 구성하는 실행 파일이며, tbboot와 tbdown은 각각 Tibero를 기동 하고 종료하는 역할을 담당한다. tbsvr과 tblistener 실행 파일은 반드시 tbboot 명령어를 이용하여 실 행되어야 하며, 절대로 직접 실행해서는 안 된다.

client

다음은 하위 디렉터리에 대한 설명이다.

– bin

Tibero의 클라이언트 실행 파일이 있는 디렉터리이다. 이 디렉터리에는 다음과 같은 유틸리티가 있다.

유틸리티	설명
tbSQL	기본적인 클라이언트 프로그램으로 사용자가 직접 SQL 질의를 하고 그 결과를 확
	인할 수 있는 유틸리티이다.
T-Up	다른 데이터베이스에서 Tibero로의 호환성 평가와 마이그레이션을 지원하는 유틸
	리티이다.
tbExport	논리적 백업이나 데이터베이스 간에 데이터 이동을 위해 데이터베이스의 내용을
	외부 파일로 저장하는 유틸리티이다.
tbImport	외부 파일에 저장된 내용을 데이터베이스로 가져오는 유틸리티이다.
tbLoader	대량의 데이터를 데이터베이스로 한꺼번에 읽어 들이는 유틸리티이다.
tbpc	C 언어로 작성된 프로그램 안에서 내장 SQL(Embedded SQL)을 사용하는 프로그
	램을 개발할 때 이를 C 프로그램으로 변환하는 유틸리티이다. 이렇게 변환된 프로
	그램을 C 컴파일러를 통해 컴파일할 수 있도록 도와주는 역할도 담당한다.

유틸리티에 대한 내용은 "Tibero 유틸리티 안내서"를 참고한다. 단, tbpc 유틸리티는 "Tibero tbESQL/C 안내서"를 참고한다.

- config

Tibero의 클라이언트 프로그램을 실행하기 위한 설정 파일이 위치하는 디렉터리이다.

- include

Tibero의 클라이언트 프로그램을 작성할 때 필요한 헤더 파일이 위치하는 디렉터리이다.

– lib

Tibero의 클라이언트 프로그램을 작성할 때 필요한 라이브러리 파일이 위치하는 디렉터리이다. 자 세한 내용은 "Tibero 애플리케이션 개발자 안내서"와 "TiberotbESQL/C 안내서"를 참고한다.

– ssl

서버 보안을 위한 인증서와 개인 키를 저장하는 디렉터리이다.

– epa

External Procedure와 관련된 설정 파일과 로그 파일이 있는 디렉터리이다. 이에 대한 자세한 내용 은 "Tibero External Procedure 안내서"를 참고한다.

- win32

32Bit Windows용 ODBC/OLE DB 드라이버가 위치하는 디렉터리이다.

- win64

64Bit Windows용 ODBC/OLE DB 드라이버가 위치하는 디렉터리이다.

config

Tibero의 환경설정 파일이 위치하는 디렉터리이다. 이 위치에 존재하는 \$TB_SID.tip 파일이 Tibero의 환경설정을 결정한다.

database

다음은 하위 디렉터리에 대한 설명이다.

- \$TB_SID

Tibero의 데이터베이스 정보를 별도로 설정하지 않는 한 모든 데이터베이스 정보가 이 디렉터리와 그 하위 디렉터리에 저장된다. 이 디렉터리에는 데이터 자체에 대한 메타데이터(metadata)뿐만 아 니라 다음과 같은 종류의 파일이 있다.

파일	설명
컨트롤 파일	다른 모든 파일의 위치를 담고 있는 파일이다.
데이터 파일	실제 데이터를 저장하고 있는 파일이다.
로그 파일	데이터 복구를 위해 데이터에 대한 모든 변경 사항을 저장하는 파일이다.

- \$TB_SID/java

JAVA_CLASS_PATH가 정의되지 않은 경우 Java EPA Class File이 저장되는 디렉터리이다.

instance

다음은 하위 디렉터리에 대한 설명이다.

- \$TB_SID/audit

데이터베이스 사용자가 시스템 특권 또는 스키마 객체 특권을 사용하는 것을 감시(AUDIT)한 내용을 기록한 파일이 저장되는 디렉터리이다.

- \$TB_SID/log

Tibero의 시스템 로그 파일(slog)과 DBMS 로그(dlog), Internal 로그(ilog), listerner로그(Isnr), memlog 파일이 저장되는 디렉터리이다.

파일	설명
시스템 로그 파일(slog)	디버깅을 위한 파일이다. 서버가 하는 중요한 일이 기록되는 파일이며, 서버 성능이 저하되는 원인을 찾거나 Tibero 자체의 버그를 해결하는 데 사용될 수 있다.
DBMS 로그 파일(dlog)	시스템 로그 파일에 기록되는 정보보다 좀 더 중요한 정보가 기록되는 파일 이며, 서버 기동 및 종류, DDL 문장의 수행 등이 기록되는 파일이다.
Internal 로그 파일(ilog)	스레드별로 설정된 이벤트에 대한 시스템 로그가 기록되는 파일이며, Internal 로그를 보려면 tbiv를 이용해야 한다.
Listener 로그 파일(Isnr)	Listener의 디버깅을 위한 파일이다. 리스너에서 일어난 중요한 일이 기록되 는 파일이며, 리스너의 버그를 해결하는 데 사용될 수 있다.

시스템 로그 파일, DBMS 로그 파일, Internal 로그 파일, Listener 로그 파일은 데이터베이스를 사용 할수록 계속 누적되어 저장된다. 또한 전체 디렉터리의 최대 크기를 지정할 수 있으며, Tibero는 그 지정된 크기를 넘어가지 않도록 오래된 파일을 삭제한다.

로그 파일을 설정하는 초기화 파라미터는 다음과 같다.

초기화 파라미터	설명
DBMS_LOG_FILE_SIZE	DBMS 로그 파일 하나의 최대 크기를 설정한다.
DBMS_LOG_TOTAL_SIZE_LIMIT	DBMS 로그 파일이 저장된 디렉터리의 최대 크기를 설정한다.
SLOG_FILE_SIZE	시스템 로그 파일 하나의 최대 크기를 설정한다.
SLOG_TOTAL_SIZE_LIMIT	시스템 로그 파일이 저장된 디렉터리의 최대 크기를 설정한다.
ILOG_FILE_SIZE	Internal 로그 파일 하나의 최대 크기를 설정한다.
ILOG_TOTAL_SIZE_LIMIT	Internal 로그 파일이 저장된 디렉터리의 최대 크기를 설정한다.
LSNR_LOG_FILE_SIZE	Listener 로그 파일 하나의 최대 크기를 설정한다.
LSNR_LOG_TOTAL_SIZE_LIMIT	Listener 로그 파일이 저장된 디렉터리의 최대 크기를 설정한다.

- \$TB_SID/dump

Tibero의 DDL 또는 실행 중 에러에 의해 발생하는 덤프 파일이 저장되는 디렉터리이다.

하위 디렉터리	설명
act	스레드 액티비티 모니터에 의한 정보가 남는 디렉터리이다.
diag	TAC의 diag 기능을 사용하는 경우 로그 및 덤프가 남는 디렉터리이다.

하위 디렉터리	설명
tracedump	SQL 수행 중 에러가 발생하는 경우 디버깅을 위해 sql, psm 정보를 수집해서
	남김, 이외에도 DDL dump 명령을 통해 남긴 덤프가 남는 디렉터리이다.

- \$TB_SID/path

Tibero의 프로세스 간에 통신을 위한 소켓 파일이 있는 디렉터리이다. Tibero가 운영 중일 때 이 위 치에 존재하는 파일을 읽거나 수정해서는 안 된다.

lib

Tibero 서버에서 Spatial과 관련된 함수를 사용하기 위한 라이브러리 파일이 있는 디렉터리이다.

license

Tibero의 라이선스 파일(license.xml)이 있는 디렉터리이다. XML 형식이므로 일반 텍스트 편집기로도 라이선스의 내용을 확인할 수 있다.

다음은 하위 디렉터리에 대한 설명이다.

하위 디렉터리	설명
oss_licenses	반드시 준수해야 하는 오픈소스 라이선스의 대한 정보를 확인할 수 있는 디
	렉터리이다.

nls

다음은 하위 디렉터리에 대한 설명이다.

하위 디렉터리	설명
zoneinfo	Tibero에서 사용하는 시간대 파일이 있는 디렉터리이다.

scripts

Tibero의 데이터베이스를 생성할 때 사용하는 각종 SQL 문장이 있는 디렉터리이다. 또한 Tibero의 현 재 상태를 보여주는 각종 뷰의 정의도 이 디렉터리에 있다.

다음은 하위 디렉터리에 대한 설명이다.

하위 디렉터리	설명
pkg	Tibero에서 사용하는 패키지의 생성문이 저장되는 디렉터리이다.

3.4.2. 사용자 환경설정 파일의 적용 및 확인

Tibero가 설치된 후에 사용자의 환경설정 파일에는 다음의 내용이 추가된다.

환경변수	설명
TB_HOME	Tibero가 설치된 디렉터리이다.
	만약, Tibero를 설치하는 과정에서 설치 디렉터리를 입력하지 않았다면 디폴트 로 {사용자의 홈 디렉터리}/Tibero/tibero6 가 TB_HOME으로 설정된다.
TB_SID	설치 과정 중에 입력한 SID가 여기에 해당한다. 설치 과정 중에 입력하지 않았 다면 디폴트로 tibero가 SID로 설정된다.
LD_LIBRARY_PATH	Tibero를 사용할 때 필요한 공유 라이브러리가 위치한 경로이다.
	필요한 라이브러리는 모두 \$TB_HOME/lib와 \$TB_HOME/client/lib 안에 있고, OS별로 환경변수가 다르게 지정된다.
	– SunOS, Linux: LD_LIBRARY_PATH
	– HP-UX: SHLIB_PATH
	- AIX: LIBPATH
РАТН	Tibero를 사용하기 위한 디렉터리 경로이다. 디폴트로 \$TB_HOME/bin과 \$TB_HOME/client/bin이 설정된다.

UNIX에서는 비정상적으로 프로세스를 종료할 경우 가상 메모리 정보를 디스크로 남긴다. (Core Dump)

이 과정에서 많은 컴퓨팅 자원을 요구하여 시스템 성능을 순간적으로 저하시키며, 이때 생성되는 Core 파 일은 많은 디스크 용량을 필요로 한다. 따라서 Tibero에서는 이 기능을 사용하기를 권장하지 않는다.

Core Dump 기능을 사용하지 않으려면 사용자 계정의 환경설정 파일(.profile)에 다음의 명령어를 추가한 다.

ulimit -c O

위와 같이 사용자의 환경설정 파일이 생성되어도 실제로 적용된 것은 아니다. 환경설정 파일을 적용하기 위해서는 다음과 같은 과정을 거쳐야 한다.

1. 다음의 명령어를 입력하여 사용자 환경설정 파일을 적용한다. UNIX 계열(LINUX 포함)에서만 아래 명 령어를 입력한다.

sh .profile

2. 환경설정 파일이 제대로 적용되었는지 확인하려면 다음의 명령어를 입력한다.

- Linux 계열의 경우

```
echo $TB_HOME
```

- Windows 계열의 경우

echo %TB_HOME%

3.4.3. 기동 및 종료

Tibero의 기동과 종료는 데이터베이스 관리자(DBA: Database Administrator, 이하 DBA)만 할 수 있다.

기동

Tibero의 기동은 tbboot 명령어를 사용한다. 옵션을 포함한 tbboot의 명령어는 다음과 같다.

tbboot [-h] [-v] [-1] [-C] [-c] [-t BOOTMODE]

옵션	설명
-h	tbboot 명령어의 도움말을 보여주는 옵션이다.
-v	Tibero의 버전 정보를 보여주는 옵션이다.
-1	Tibero의 라이선스 정보를 보여주는 옵션이다.
-C	Tibero가 지원하는 문자 집합의 정보를 보여주는 옵션이다.
-C	Tibero가 replication mode로 설정되어 있을 경우 replication mode를 사용하지 않 는 옵션이다.
-t BOOTMODE	Tibero 서버를 기동할 수 있는 옵션이다. 이 옵션은 생략이 가능하다.
	Tibero에서는 tbboot 명령어에서 부트 모드(bootmode)를 제공한다.
	- NOMOUNT: Tibero의 프로세스만 기동시키는 모드이다.
	- MOUNT: 미디어 복구 등의 데이터베이스 관리를 위해 사용하는 모드이다.
	- RECOVERY: Tibero Standby Cluster를 구축할 때 standby 쪽의 데이터베이스 를 운영하는 모드이다.
	- NORMAL: 정상적으로 데이터베이스의 모든 기능을 사용할 수 있는 모드이다.
	 RESETLOGS: Tibero 서버를 기동하는 과정에서 로그 파일을 초기화하며, 불완 전 미디어 복구 이후에 사용하는 모드이다.
	- READONLY: 데이터베이스를 읽는 작업만 허용하고, 변경 작업을 허용하지 않 는 모드이다.
	- FAILOVER: Tibero Standby Cluster 환경에서 Standby를 Primary로 사용하기 위한 모드이다.

종료

Tibero의 종료는 tbdown 명령어를 사용한다. 옵션을 포함한 tbdown의 명령어는 다음과 같다.

tbdown [-h] [-t DOWNMODE]

옵션	설명
-h	tbdown 명령어의 도움말을 보여주는 옵션이다.
-t DOWNMODE	Tibero 서버를 기동할 수 있는 옵션이다. 이 옵션은 생략이 가능하다.
	Tibero에서는 tbdown 명령어에서 다운 모드(downmode)를 제공한다.
	– NORMAL: 일반적인 종료 모드이다.
	- POST_TX: 모든 트랜잭션이 끝날 때까지 대기한 후 Tibero를 종료하는 모드이 다.
	- IMMEDIATE: 현재 수행 중인 모든 작업을 강제로 중단시키며 진행 중인 모든 트랜잭션을 롤백하고 Tibero를 종료하는 모드이다.
	- ABORT: Tibero의 프로세스를 강제로 종료하는 모드이다.
	- SWITCHOVER: Standby DB와 Primary DB를 동기화시킨 후 Primary DB를 NORMAL 모드처럼 종료하는 모드이다.
	 ABNORMAL: Tibero 서버에 접속하지 않고 서버 프로세스를 무조건 강제로 종 료시키는 모드이다.

tbSQL 유틸리티를 이용한 데이터베이스 접속

tbsql 명령으로 데이터베이스에 접속한다. 다음과 같이 데이터베이스 사용자의 ID와 패스워드를 함께 입 력하여 접속할 수 있다.

tbsql sys/tibero

리스너를 통한 접속을 위해서는 다음과 같이 데이터베이스 사용자 ID와 패스워드 뒤에 @을 입력하고 @ 뒤에는 tbdsn.tbr 파일에 지정된 별칭을 입력한다.

tbsql sys/tibero@tibero

3.4.4. 사용자 계정

Tibero가 설치되면 아래와 같은 사용자 계정이 자동으로 생성된다.

계정	설명
SYS	데이터베이스 관리를 위한 계정으로서 시스템 패키지, 동의어, 사용자, 역할, 가상
	테이블, 시퀀스, 동적 뷰 등을 생성하고 관리한다.
SYSCAT	데이터베이스 관리를 위한 정적 카탈로그 뷰를 생성하고 관리하는 계정이다.
SYSGIS	GIS(Geographic Information System)와 관련된 테이블 생성 및 관리를 하는 계정 이다
OUTLN	동일한 SQL을 수행할 때 양상 같은 철의 들랜(plan)으로 수행될 수 있게 관련 한 트(hint)를 저장하는 등의 일을 하는 계정이다.
TIBERO	CONNECT, RESOURCE, DBA 역할이 부여된 샘플 사용자 계정이다.
TIBERO1	CONNECT, RESOURCE, DBA 역할이 부여된 샘플 사용자 계정이다.

제4장 데이터베이스 제거

본 장에서는 설치된 Tibero를 제거하는 방법에 대해서 설명한다.

4.1. 개요

설치된 Tibero를 제거하는 방법은 다음과 같다.

- 인스톨러를 이용한 제거
 - GUI 모드 제거(Windows)
 - 콘솔 모드 제거(Linux)
- 수동 제거

모든 플랫폼에서 \$TB_HOME/.installation/Tibero_Uninstaller를 실행한다.

4.2. 인스톨러를 이용한 제거

4.2.1. GUI 모드(Windows)

Windows 계열에서 GUI 모드로 Tibero를 제거하는 순서는 다음과 같다.

1. [시작] > [프로그램] > [Tibero] > [Tibero 6] > [Uninstall Tibero 6] 메뉴를 실행하거나 다음 경로에 위 치한 실행파일을 실행하여 언인스톨 GUI 화면을 실행한다.

%TB_HOME%\.installation\Tibero Uninstaller.exe

2. 위의 명령어를 실행하면 설치 제거를 위한 안내 메시지 창이 출력된다. 제거를 진행하려면 [Uninstall] 버튼을 클릭하여 Tibero의 제거를 시작한다.

Tibero Uninstaller	
	Introduction
 Introduction Uninstalling Uninstall Complete 	Tibero Uninstaller will remove the features that were installed during product installation. Files and folders created after the installation will not be removed. All data files in the TB_HOME directory will be deleted. To continue, press the "Uninstall" button.
InstallAnywhere Cancel	Previous Uninstall

3. 다음은 Tibero의 제거가 진행되는 화면이다.

[그림 4.2] Tibero Uninstaller - Uninstall Progress

Tibero Uninstaller	
	Uninstall tibero
 ✓ Introduction ✓ Uninstalling Uninstall Complete 	Please wait while InstallAnywhere's uninstaller removes the following features, Files Shortcuts/Links/Aliases Registry Entries Folders Others Category
Tibero [®] InstallAnywhere Cancel	Uninstalling win64_32_x64.exe

4. 제거가 완료되면 다음과 같은 화면이 나타난다. [Done] 버튼을 클릭하여 제거 과정을 종료한다.

Tibero Uninstaller	
	Uninstallation Complete
Introduction	An error occurred while uninstalling Tibero.
 ✓ Uninstalling ✓ Uninstall Complete 	Unable to remove directory: C:\TmaxData\tibero6\config Unable to remove directory: C:\TmaxData\tibero6\client\bin Unable to remove directory: C:\TmaxData\tibero6\client
Tibero® InstallAnywhere Cancel	Previous

[그림 4.3] Tibero Uninstaller - Uninstallation Complete

5. Tibero를 제거하는 과정에서 데이터베이스 파일은 삭제되지만 물리적인 파일은 삭제되지 않는다. 따라 서 물리적인 파일은 제거 과정이 모두 끝난 후 별도로 운영체제의 명령어를 이용하여 삭제해야 한다.

명령 프롬프트에서 다음의 명령어를 입력하여 %TB_HOME%에 해당하는 디렉터리를 포함하는 하위 의 모든 디렉터리를 삭제한다.

```
C:\>del Tibero
C:\Tibero\*, 계속하시겠습니까(Y/N)? y
```

4.2.2. 콘솔 모드(Linux)

installation.

Linux 계열에서 콘솔 모드로 Tibero를 제거하는 순서는 다음과 같다.

1. \$TB_HOME에서 다음 명령어를 실행한다.

```
$TB_HOME/.installation/Tibero_Uninstaller
.....중간 생략.....
Introduction
------
Tibero_Uninstaller will remove the features that were installed during product
```

```
All data files in the TB_HOME directory will be deleted.
Files and folders created after the installation will not be removed.
To continue, press the <ENTER>. To cancel Uninstallation, enter 'quit'.
PRESS <ENTER> TO CONTINUE:
```

2. 제거가 완료되면 다음과 같은 메시지가 출력된다.



3. Tibero 제거가 완료되면 콘솔 창으로 자동으로 빠져 나온다. Tibero를 제거하는 과정에서 데이터베이스 파일은 삭제되지만 물리적인 파일은 삭제되지 않는다.

따라서 물리적인 파일은 제거 과정이 모두 끝난 후 다음과 같이 별도로 운영체제의 명령어를 이용하여 삭제한다.

\$ rm -rf Tibero

4.3. 수동 제거

Windows 계열과 Linux 계열에서 수동 모드로 Tibero를 제거하는 순서는 다음과 같다.

1. Tibero를 종료한다.

tbdown

- 2. Tibero가 설치된 디렉터리를 포함한 모든 하위 디렉터리를 해당 운영체제의 명령어로 삭제한다.
 - Windows 계열의 경우

rmdir %TB_HOME%

- Linux 계열의 경우

rm -rf \$TB_HOME
제5장 클라이언트 설치와 제거

본 절에서는 Windows 환경에 대하여 인스톨러를 이용한 클라이언트 설치 방법에 대하여 설명한다.

5.1. 설치

Windows 환경에서 Tibero 클라이언트를 설치하는 순서는 다음과 같다.

1. tibero6_<fixset>_windows_<bit>_client.exe 파일을 더블 클릭하면 클라이언트 인스톨러가 아래와 같이 실행된다. 설치 과정을 취소하려면 [Cancel] 버튼을 클릭한다.

🕙 Tibero Client Installer	
	Introduction
 Introduction Pre-install settings Select Modules Pre-Installation Summary Installing Install Complete 	InstallAnywhere will guide you through the installation of tibero. It is strongly recommended that you quit all programs before continuing with this installation. Click the 'Next' button to proceed to the next screen. If you want to change something on a previous screen, click the 'Previous' button. You may cancel this installation at any time by clicking the 'Cancel' button.
Tibero® InstallAnywhere Cancel	Previous

[그림 5.1] Tibero Client Installer - Introduction

 Tibero 클라이언트를 설치할 디렉터리를 선택하는 화면이 나타난다. 디폴트 디렉터리로 'C:\Tibero\TiberoClient'가 설정되어 있다. 설치 경로를 변경하려면 [Choose] 버튼을 클릭하여 Tibero 클라이언트가 설치될 경로를 선택한다. 만약, 디폴트 디렉터리로 설정하려면 [Restore Default] 버튼 을 클릭한다. 설치하고자 하는 경로가 정해지면 [Next] 버튼을 클릭한다. [그림 5.2] Tibero Client Installer - Pre-Install settings

Tibero Client Installer	
	Pre-install settings
✓ Introduction	
Pre-install settings	Choose installation path
Select Modules	
Pre-Installation Summary	
Installing	
Install Complete	
	Choose installation path
	C:\Tibero\TiberoClient
	Restore Default Choose
Tibero	
Install&nuubara	
Cancel	Previous

참고

기존의 파일 경로를 선택해서 덮어쓰게 되면 기존 설치된 버전과의 차이로 인하여 예상치 못한 에러 가 발생할 수 있으므로 주의해야 한다.

3. Tibero 클라이언트 인스톨러를 통하여 설치할 구성요소를 선택한다.

[그림 5.3] Tibero Client Installer - Select Modules

Tibero Client Installer	
	Select Modules
Introduction	
✓ Pre-install settings	Choose modules to be installed
Select Modules	
Pre-Installation Summary	
Installing	
Install Complete	
	⊚ 32bit ─ 64bit
	JDBC (default)
	ODBC
	OLEDB
Tibero °	UTILITIES
InstallAnywhere	
Cancel	Previous Next

JDBC Driver의 경우 기본으로 설치가 진행이 되며, 각 옵션에서 선택 가능한 항목은 다음과 같다.

옵션	설명
Bit	설치하고자 하는 클라이언트 라이브러리의 비트 수를 선택한다.
ODBC	ODBC 데이터 원본 관리자에 Tibero ODBC Driver 공급자를 등록하기 위한 비트 를 선택하여 설치한다.
OLE DB	OLE DB 모듈을 설치한다.
	OLE DB 모듈의 경우 반드시 ODBC 모듈과 별개로 설치할 수 없고 ODBC도 같이 선택하여 설치를 진행해야 한다.
UTILITIES	tbSQL, tbLoader 등과 같은 클라이언트 유틸리티를 설치한다.

4. 설치 시작부터 지금까지 설정한 정보를 확인할 수 있도록 요약 정보를 보여준다.

설치 경로 등 설정이 올바른지 확인하고 Tibero 클라이언트 설치를 진행하기 위해 [Install] 버튼을 클릭 한다. 설정한 설치 정보를 수정하려면 [Previous] 버튼을 클릭하여 이전 화면으로 이동한 후 설정된 내 용을 수정한다.

[그림 5.4] Tibero Client Installer - Pre-Installation Summary

Tibero Client Installer	
	Pre-Installation Summary
Introduction	Please Review the Following Before Continuing:
✓ Pre-install settings	
Select Modules	Product Name:
Pre-Installation Summary	tibero
Installing	Install Folder:
Install Complete	C:\Tibero\TiberoClient
	Shortcut Folder: DO NOT INSTALL
	Disk Space Information (for Installation
	Target):
	Required: 79,736,425 Bytes
Tibero	Available: 10,442,764,288 Bytes
InstallAnywhere Cancel	Previous

5. Tibero클라이언트의 설치를 진행한다.

다음과 같이 진행 상태 바를 통해 설치가 진행되는 상황을 확인할 수 있다.

[그림 5.5] Tibero Client Installer - Install Progress



6. Tibero 클라이언트가 정상적으로 설치되면 아래와 같은 화면이 나타나며 [Done] 버튼을 클릭하여 설치 를 종료한다.

[그림 5.6] Tibero Client Installer - Install Complete

Tibero Client Installer	
	Install Complete
 Introduction Pre-install settings Select Modules Pre-Installation Summary Installing Install Complete 	Congratulations! tibero has been successfully installed to: C:\Tibero\TiberoClient Press "Done" to quit the installer.
InstallAnywhere Cancel	Previous

5.2. 제거

설치된 클라이언트를 제거하는 순서는 다음과 같다.

참고

Tibero 클라이언트를 제거하는 과정에서 기록되는 로그는 자동으로 삭제가 되지 않는다. 그러므로 제거 과정이 완료된 후에 사용자가 별도로 삭제해주어야 한다.

- 1. "{*Tibero Client 설치 경로*}\.installation\Tibero Client Uninstall.exe" 파일을 더블 클릭하면 설치된 클라 이언트를 제거하기 위해 아래와 같은 화면이 실행된다.
 - [그림 5.7] Tibero Client Uninstaller Introduction



2. 다음은 설치된 Tibero 클라이언트가 제거가 진행되는 화면이다.

🛎 Tibero Client Uninstaller	
	Uninstall tibero
Uninstalling	Please wait while InstallAnywhere's uninstaller removes the following features Files
Tibero ® InstallAnywhere Cancel	Uninstalling 5%

[그림 5.8] Tibero Client Uninstaller - Uninstall Progress

3. 제거가 완료되면 다음과 같은 화면이 [Done]을 클릭하여 제거 과정을 종료한다.

Tibero Client Uninstaller	
	Uninstall Complete
 Uninstalling Uninstall Complete Tibero®	All items were successfully uninstalled.
InstallAnywhere Cancel	Previous Done

[그림 5.9] Tibero Client Uninstaller - Uninstall Complete

제6장 멀티 인스턴스 설치

본 절에서는 멀티 인스턴스를 설치하는 과정에 대해서 설명한다.

6.1. 개요

Windows 계열과 Unix(Linux) 계열에서 하나의 Tibero 바이너리 실행 파일과 라이선스 파일을 공유하면서 TB_SID와 환경 파일(.tip)을 따로 설정하여 두 개 이상의 서로 다른 데이터베이스 인스턴스를 동시에 설치 할 수 있다.

6.2. Windows 환경

Windows 계열에서 수동 모드로 Tibero의 인스턴스를 두개 이상 설치하는 순서는 다음과 같다.

1. 먼저 "3.2.1. GUI 모드(Windows)"나 "3.3.1. Windows 환경"을 참조하여 Tibero 인스턴스를 하나 설치한 다. 본 예제에서는 먼저 설치된 인스턴스의 환경변수가 아래와 같다고 가정하고 설명을 진행한다.

환경변수	설정값
TB_HOME	C:\Tibero\tibero6
TB_SID	tibero1
PATH	%TB_HOME%\bin;%TB_HOME%\client\bin

2. 추가로 설치할 인스턴스를 위한 TB_SID 환경변수를 설정한다. 반드시 이전에 설치된 인스턴스의 TB_SID와 값이 달라야 한다.

set TB_SID=tibero2

3. %TB_HOME%\bin 디렉터리에서 다음의 명령어를 입력한다. 이때 서비스명은 생략할 수 있다.

tbinstall %TB_HOME% %TB_SID% [-s 서비스명]

이 명령이 실행되면 Tibero가 Windows 서비스에 등록된다. 등록된 Windows 서비스는 [시작] > [설정] > [제어판] > [관리 도구] > [서비스]에서 확인할 수 있다. 오른쪽 마우스를 클릭해서 [관리자 권한으로 실행]으로 명령 프롬프트 창을 실행한다.

```
C:\Tibero\tibero6\bin>tbinstall %TB_HOME% %TB_SID%
Microsoft (R) Windows Script Host 버전 5.6
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.
```

```
TB_HOME = C:\Tibero\tibero6
TB_SID = tibero2
service account = LocalSystem
Tibero_tibero installed successfully.
```

4. %TB_HOME%\config 디렉터리에서 다음의 명령어를 입력한다.

gen_tip.bat

이 명령이 실행되면 환경 파일(.tip)과 tbdsn.tbr, psm_commands.bat 파일이 생성된다.

```
C:\Tibero\tibero6\config> gen_tip.bat
Using TB_SID [tibero2]
C:\Tibero\tibero6\config\tibero2.tip generated
C:\Tibero\tibero6\client\config\tbdsn.tbr generated.
C:\Tibero\tibero6\config\psm_commands.bat generated
```

5. %TB_HOME%\config 디렉터리에 만들어진 환경 파일(.tip)을 열어서 LISTENER_PORT 값을 이전에 설치된 인스턴스의 LISTENER_PORT 값과 다르게 설정한다.

```
.....중간 생략.....
DB_NAME=tibero2
LISTENER_PORT=9629
.....중간 생략.....
```

참고

_LSNR_SPECIAL_PORT, _LSNR_SSL_PORT, CM_PORT 초기화 파라미터의 기본값이 각각 LIS TENER_PORT+1, LISTENER_PORT+2, LISTENER_PORT+3로 설정된다.

따라서 LISTENER_PORT 값을 설정할 때 이전에 설치된 인스턴스와 새로 설치할 인스턴스의 LIS TENER_PORT, _LSNR_SPECIAL_PORT, _LSNR_SSL_PORT, CM_PORT 초기화 파라미터 값이 서로 겹치지 않도록 주의한다.

6. 이 후 과정은 "3.2.1. GUI 모드(Windows)"의 6번 이후의 절차와 동일하다. 단, 7번 절차에서 CREATE DATABASE 문을 이용하여 원하는 데이터베이스를 생성할 때 로그 파일이나 데이터 파일의 경로를 새 로운 인스턴스의 TB_SID와 맞게 수정해야 한다.

6.3. Unix 환경

Unix 환경에서 수동 모드로 Tibero를 설치하는 순서는 기본적으로 싱글 인스턴스 설치와 동일하며, 순서 는 다음과 같다.

1. "3.2.2. 콘솔 모드(Linux)" 또는 "3.3.2. UNIX 환경"을 참조하여 Tibero 인스턴스를 설치한다.

본 예제에서는 먼저 설치된 인스턴스의 환경변수가 아래와 같다고 가정하고 설명을 진행한다.

환경변수	설정값
TB_HOME	/home/tibero/Tibero6
TB_SID	tibero1
LD_LIBRARY_PATH	\$TB_HOME/lib:\$TB_HOME/client/lib
PATH	\$PATH:\$TB_HOME/bin:\$TB_HOME/client/bin

2. 추가로 설치할 인스턴스를 위한 TB_SID 환경변수를 설정한다. 반드시 이전에 설치된 인스턴스의 TB_SID와 값이 달라야 한다.

export TB_SID=tibero2

3. **\$TB_HOME/config** 디렉터리에서 다음의 명령어를 입력한다.

gen_tip.sh

이 명령이 실행되면 환경 파일(.tip)과 tbdsn.tbr, psm_commands 파일이 생성된다.

```
tibero@Tibero:~/Tibero/tibero6/config$ gen_tip.sh
Using TB_SID "tibero2"
/home/tibero/Tibero/tibero6/config/tibero2.tip generated
/home/tibero/Tibero/tibero6/config/psm_commands generated
/home/tibero/Tibero/tibero6/client/config/tbdsn.tbr generated.
Running client/config/gen_esql_cfg.sh
Done.
```

4. **\$TB_HOME/config** 디렉터리에 만들어진 환경 파일(.tip)을 열어서 LISTENER_PORT 값을 이전에 설치된 인스턴스의 LISTENER_PORT 값과 다르게 설정한다.

```
tibero@Tibero:~/Tibero/tibero6/config$ cat tibero2.tip
.....중간 생략.....
DB_NAME=tibero2
LISTENER_PORT=9629
.....중간 생략.....
```

참고

_LSNR_SPECIAL_PORT, _LSNR_SSL_PORT, CM_PORT 초기화 파라미터의 기본값이 각각 LIS TENER_PORT+1, LISTENER_PORT+2, LISTENER_PORT+3로 설정된다.

따라서 LISTENER_PORT 값을 설정할 때 이전에 설치된 인스턴스와 새로 설치할 인스턴스의 LIS TENER_PORT, _LSNR_SPECIAL_PORT, _LSNR_SSL_PORT, CM_PORT 초기화 파라미터 값이 서로 겹치지 않도록 주의한다.

5. 이 후 과정은 "3.2.2. 콘솔 모드(Linux)"의 6번 이후의 절차와 동일하다. 단, 6번 절차에서 CREATE DATABASE 문을 이용하여 원하는 데이터베이스를 생성할 때 로그 파일이나 데이터 파일의 경로를 새 로운 인스턴스의 TB_SID와 맞게 수정해야 한다.

제7장 TAC 설치와 제거

본 절에서는 TAC(Tibero Active Cluster) 환경을 구축하기 위한 Tibero의 설치 방법을 설명한다.

7.1. 설치 전 준비사항

TAC를 구축하기 전에 다음의 사항을 확인한다.

• 시스템 요구사항

TAC 설치를 위한 시스템 요구사항의 내용은 "1.3. 시스템 요구 사항"을 참고한다.

• 설치 전 준비사항

TAC를 구성 전 "제2장 설치 전 준비사항"을 참고하여 기본적인 사항을 점검한다.

- IP 주소 및 포트 정보 확인
- 소켓 버퍼 설정
- 공유 디스크 타입 확인

7.1.1. IP 주소 및 포트 정보 확인

설치를 시작하기 전에 IP 주소와 포트 번호를 확인한다. 기존 Tibero 단일 인스턴스에서 필요로 하는 IP 주 소(외부 IP 주소)와 Listener 포트 번호 외에 추가로 Interconnect IP 주소와 포트 번호, CM 포트 번호가 필 요하다. VIP, IP 필터링 기능을 사용하는 경우 동일 서브넷에 IP가 부여되어 있는지 확인이 필요하다.

● IP 주소

구분	설명
외부 IP 주소	외부 통신을 위해 부여될 IP 주소를 확인한다.
Interconnect IP 주소	각 노드간 통신을 위해 부여될 내부 IP 주소를 확인한다.

● 포트 번호

구분	설명
Listener 포트 번호	각 노드의 Tibero 인스턴스를 기동할 때 부여될 포트 번호를 확인한다.
CM 포트 번호	각 노드의 통신을 위한 CM에 부여될 포트 번호를 확인한다.
Interconnect 포트 번호	각 노드의 Tibero 인스턴스간에 통신할 포트 번호를 확인한다.

7.1.2. 소켓 버퍼 설정

운영체제의 소켓 버퍼 값을 설정한다.

• AIX

파라미터	권장 값
SB_MAX	4194304
TCP_RECVSPACE	4194304
TCP_SENDSPACE	1048576

Linux

파라미터	권장 값
net.core.rmem_max	4194304
net.ipv4.tcp_rmem	4194304
net.ipv4.tcp_wmem	1048576

Solaris

파라미터	권장 값
max_buf	4194304
recv_buf	4194304
send_buf	1048576

참고

sb_max 파라미터는 AIX 운영체제에만 해당한다.

7.1.3. 공유 디스크 타입 확인

TAC는 모든 인스턴스가 같이 사용할 수 있는 공유 디스크의 공간을 필요로 한다.

TAC의 실행과 운영을 위해서는 최소 7개의 공유 파일이 필요하다. 파일의 위치는 설치할 때 사용자에게 입력받는 {SHARED_DISK_HOME}을 기준으로 생성되며 노드마다 필요로 하는 파일은 {TAC_IN STANCE_ID}를 붙여서 생성한다. 예를 들어 {SHARED_DISK_HOME}이 dev/tac이고 {TAC_INSTANCE_ID} 가 0일 경우 Undo 로그 파일의 경로는 'dev/tac/UNDO0.dtf'이다.

다음은 처음 노드를 설치할 때 필요한 공유 파일의 목록과 파일 생성 경로이다.

파일	경로
컨트롤 파일	{SHARED_DISK_HOME}/c1.ctl(변경 가능)
CM용 클러스터 파일	{SHARED_DISK_HOME}/cfile/cls1_cfile(변경 가능)
Redo 로그 파일	{SHARED_DISK_HOME}/log{TAC_INSTANCE_ID}1.log
	{SHARED_DISK_HOME}/log{TAC_INSTANCE_ID}2.log
	{SHARED_DISK_HOME}/log{TAC_INSTANCE_ID}3.log
Undo 로그 파일	{SHARED_DISK_HOME}/UNDO{TAC_INSTANCE_ID}.dtf
사용자 테이블 스페이스 파일	{SHARED_DISK_HOME}/usr001.dtf
시스템 테이블 스페이스 파일	{SHARED_DISK_HOME}/system001.dtf
임시 테이블 스페이스 파일	{SHARED_DISK_HOME}/temp001.dtf

참고

하드웨어 특성상 위의 설정 대로 파일명을 사용할 수 없는 경우는 Symbolic Link를 활용한다.

처음 노드 설치 이후 추가적으로 노드를 설치하기 위해 각 노드당 4개의 공유 파일이 요구된다. 각 파일의 경로는 위의 표를 참고한다.

- Redo 로그 파일 3개
- Undo 로그 파일

참고

1. 공유 디스크로 Raw Device를 사용할 경우 위의 각 공유 파일들은 하나의 Raw Device 파일에 해 당하며 설치하기 전에 미리 Raw Device 관리자에게 해당 파일을 생성해 줄 것을 요청해야 한다. 단, 각 파일의 크기는 충분해야 하고 Block Size는 512로 맞추어져 있어야 하며 Charater Type으로 설정 해야 한다.

2. 컨트롤 파일, CM용 클러스터 파일과 리소스 파일의 경우 사용자가 원하는 경로와 파일 이름으로 설정할 수 있다.

7.2. 수동 설치

수동으로 TAC 환경을 구축하고 Tibero를 설치하는 방법은 "Tibero 관리자 안내서"의 "9장 Tibero Cluster Manager"와 "10장 Tibero Active Cluster"를 참조한다.

7.3. 설치 확인

설치 후 정상 작동 여부 확인은 tbcm 명령어을 이용하여 수행할 수 있다.

tbcm -s

실행 후 나타나는 화면을 통하여 CM의 설정상태를 확인할 수 있다.

```
CM information

CM NAME : cm0

CM UI PORT : 8635

RESOURCE FILE PATH : /home/tibero6/cm0_res.crf

CM MODE : GUARD ON, FENCE OFF

LOG LEVEL : 2
```

참고

tbcm 명령의 자세한 사용법은 "Tibero 관리자 안내서"의 "9장 Tibero Cluster Manager"를 참고한다.

7.4. 제거

TAC 환경에서 한 노드를 제거하기 위한 방법에는 콘솔 모드와 수동 모드가 있다.

콘솔 모드

콘솔 모드로 하나의 노드를 제거하는 순서는 다음과 같다.

1. Tibero 인스턴스를 종료한다.

tbdown

2. TBCM을 종료한다.

tbcm -d

3. Tibero가 설치된 디렉터리를 포함한 모든 하위 디렉터리를 해당 운영체제의 명령어로 삭제한다.

\$ rm -rf \$TB_HOME

수동 모드

수동 모드로 하나의 노드를 제거하는 순서는 다음과 같다.

1. Tibero 인스턴스를 종료한다.

tbdown

2. TBCM을 종료한다.

tbcm -d

3. Tibero 인스턴스가 설치된 디렉터리를 포함한 모든 하위 디렉터리를 삭제한다.

rm -rf \$TB_HOME

Appendix A. 설치 후 문제 해결

본 장에서는 Tibero를 설치하고 나서 발생할 수 있는 문제를 해결하는 방법을 설명한다.

A.1. 사용자 환경설정 파일

A.1.1. TB_HOME

● 문제

TBR-2048 : Data source was not found.

tbSQL 유틸리티에 접속할 때 이러한 메시지가 나타나면 TB_HOME이 설정되지 않았거나 잘못된 경우 또는 Tibero를 설치하고 나서 환경설정 파일을 적용하지 않은 경우에 발생하는 문제이다.

● 해결

사용자 환경설정 파일의 TB_HOME 환경변수를 확인하고 변경한 뒤 시스템에 적용시킨다.

A.1.2. LD_LIBRARY_PATH

● 문제

tbsql: error while loading shared libraries: libtbcli.so: cannot open shared object file: No such file or directory

tbSQL 유틸리티에 접속할 때 이러한 메시지가 나타나면 LD_LIBRARY_PATH가 설정되지 않았거나 잘못된 경우 또는 Tibero를 설치하고 나서 환경설정 파일을 적용하지 않은 경우에 발생하는 문제이다.

● 해결

사용자 환경설정 파일의 LD_LIBRARY_PATH를 확인하고 변경한 뒤 시스템에 적용시킨다.

A.1.3. TB_SID

● 문제

ERROR: environment variable \$TB_SID is not set

tbdown: environment variable TB_HOME or TB_SID is not set.

Tip file open failure.: No such file or directory

tbdown failed. proc info file is deleted.

tbboot 또는 tbdown 명령어를 실행할 때 위와 같은 메시지 중 하나가 나타나면 TB_SID가 설정되지 않 은 경우에 발생하는 문제이다.

• 해결

사용자 환경설정 파일의 TB_SID를 확인하고 변경한 뒤 시스템에 적용시킨다.

A.2. TAC 설치

본 절에서는 TAC 환경에서 Tibero를 설치하고 나서 발생할 수 있는 문제와 해결방법을 설명한다.

A.2.1. 노드 추가

tip 파일 접근 문제

● 문제

tip file does not exist / reading tip file failed / malformed tip file

노드를 추가할 때 설정 파일(.tip)을 찾지 못하여 발생하는 문제이다.

• 해결

TB_HOME, TB_SID를 참고하여 해당 경로에 기존 Tibero 인스턴스의 \$TB_SID.tip이 위치해 있는지 확 인한다.

TAC 접근 문제

● 문제

extracting information from the existing cluster failed

노드를 자동으로 추가할 때 설정값들을 읽어오기 위하여 기존 노드에 접속하는데 이를 실패하여 발생 하는 문제이다.

• 해결

- TB_HOME와 TB_SID가 제대로 설정되어 있는지 확인한다.
- tbsql로 기존 노드에 접속 가능한지 확인한다.
- 기존 노드가 작동하고 있지 않은 경우 tbcm, tbboot 명령어로 기동한 후 노드 추가를 재시도한다.

scp 파일 전송 문제

● 문제

Remote file transfer failed! / Remote configuration export failed!

새로운 노드에 Tibero 설치 파일을 전송하는 도중 실패하여 발생하는 문제이다.

- 해결
 - 추가하려는 노드에 현재 노드에서 접근할 수 있는지 ping 또는 ssh 등으로 확인한다.

- 원활하게 이루어지지 않을 경우 계정 동기화 설정과 네트워크 설정, 방화벽 설정 등을 확인한다.

A.2.2. TAC raw device 환경에서 TPR 관련 주의사항

● 문제

Tibero 5.0 r61295 이후부터는 TPR 관련 테이블을 담는 TPR 전용 테이블 스페이스(SYSSUB)가 추가 되었다. 설치 또는 패치할 때 시스템 스키마를 구성하는 단계에서 자동으로 \$TB_HOME/database/\$TB_ SID 아래에 파일(syssub001.dtf)을 만든다. 단, DB_CREATE_FILE_DEST가 명시되어 있는 경우에는 그곳에 만든다.

하지만 TAC raw device 사용 환경이라면 그 시스템 스키마를 수행하는 노드의 로컬 디스크에 해당 파 일이 생성되어 다른 노드에서는 TPR 테이블 스페이스에 접근하지 못하는 오류가 발생한다. 공유 파일 시스템이면서 DB_CREATE_FILE_DEST가 적절한 경로로 지정되지 않은 환경에서도 마찬가지이다.

● 해결

아래와 같은 방법으로 SYSSUB 테이블 스페이스를 재생성한다.

1. 테이블 스페이스를 삭제한다.

SQL> DROP TABLESPACE SYSSUB INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;

2. 테이블 스페이스를 생성한다.

SQL> CREATE TABLESPACE SYSSUB DATAFILE '<SYSSUB 위치>/syssub001.dtf' ...;

3. 다음의 스크립트를 실행한다.

```
$TB_HOME/scripts/tpr.sql
$TB_HOME/scripts/pkg/_pkg_dbms_tpr.tbw
```

A.3. 기타

A.3.1. 포트 번호

● 문제

Listener port = 8629 bind() failed: Address already in use. Error: Timedout while trying to open port 8629 Check if there are any Tibero instances running. Tibero instance startup failed!

tbboot 명령어를 실행할 때 사용하려는 포트 번호가 이미 사용 중인 경우에 발생하는 문제이다.

● 해결

해당 인스턴스가 이미 실행 중인지 확인하거나 **\$TB_HOME**/client/config 디렉터리에 있는 **\$TB_SID**.tip 파일에 설정된 포트 번호를 수정한다.

Appendix B. 마운트

본 장에서는 플랫폼별로 CD를 마운트하는 방법을 설명한다.

B.1. AIX

AIX에서 CD를 마운트하는 방법은 다음과 같다.

- 1. 루트 계정으로 접속한다.
- 2. CD-ROM을 마운트시킬 마운트 포인트(Mount Point)를 생성한다.

mkdir /cdrom

3. 마운트 명령을 실행한다.

B.2. HP

HP에서 CD를 마운트하는 방법은 다음과 같다.

- 1. 루트 계정으로 접속한다.
- 2. 마운트할 CD-ROM을 찾는다.

ioscan -fun -C disk

3. /etc/pfs_fstab 디렉터리에 CD-ROM 목록이 없다면 아래처럼 CD-ROM을 마운트한다.

4. 새로운 CD-ROM을 마운트한다.

```
# nohup /usr/sbin/pfs_mountd
    & # nohup /usr/sbin/pfsd &
```

5. CD를 삽입한다.

/usr/sbin/pfs_mount /SD_CDROM

6. CD를 바꿔 넣는다.

/usr/sbin/pfs_umount /SD_CDROM

7. CD를 꺼내고 다른 CD를 넣는다.

/usr/sbin/pfs_mount /SD_CDROM

B.3. LINUX

LINUX에서 CD를 마운트하는 방법은 다음과 같다.

1. 오토 마운팅(AutoMounting)이 되는지 확인한다.

```
$ ps -aux | grep automount
```

2. 루트 계정의 비밀번호를 이용하여 루트 계정으로 이동한다.

```
$ su -
Password : *****
```

3. 마운트 명령을 실행한다.

4. 언마운트(Unmount) 명령을 실행한다.

```
# umount <mount_point>
```

B.4. Solaris

Solaris에서 CD를 마운트하는 방법은 다음과 같다.

1. 볼륨 매니저(Volume Manager)를 검사한다. 즉, 자동으로 인식하는지를 확인하는 과정이다.

```
$ ps -e | grep vold
```

2. 기존의 CD가 있다면 이를 꺼낸다.

```
$ eject
```

3. CD를 넣고 다음의 명령을 입력하여 마운트한다.

```
# mkdir <mount_point> #
    mount <options> <device_name>
    <mount_point>
```

Appendix C. Tibero 지원 문자 집합

본 장에서는 Tibero에서 지원하는 문자 집합(character set)을 설명한다.

언어	문자 집합(character set)	설명
다국어	UTF8	24-bit 국제 표준 다국어
한국어	EUCKR	EUC 16-bit 한국어
	MSWIN949	MS Windows 코드 페이지 949 한국어(기본 값)
영어	ASCII	ASCII 7-bit 영어
일본어	SJIS	SHIFT-JIS 16-bit 일본어
	SJISTILDE	전각물결문자를 포함하는 SHIFT-JIS 16-bit 일본어
	JA16SJIS	MS Windows 코드 페이지 932 일본어
	JA16SJISTILDE	전각물결문자를 포함하는 MS Windows 코드 페이 지 932 일본어
	JA16EUC	EUC 24-bit 일본어
	JA16EUCTILDE	전각물결문자를 포함하는 EUC 24-bit 일본어
중국어	GBK	MS Windows 코드 페이지 936중국어
중국어, 홍콩어, 대만어	ZHT16HKSCS	HKSCS2001 홍콩어
	ZHT16BIG5	BIG5 코드 페이지 중국어
	ZHT16MSWIN950	MS Windows 코드 페이지 950 중국어
베트남어	VN8VN3	VN3 8-bit 베트남어
동유럽어	EE8ISO8859P2	ISO8859-2 동유럽어
서유럽어	WE8MSWIN1252	MS Windows 코드 페이지 1252 서유럽어
	WE8ISO8859P1	ISO8859-1 서유럽어
	WE8ISO8859P9	ISO8859-9 서유럽어(터키어)
	WE8ISO8859P15	ISO8859-15 서유럽어
러시아어, 불가리아어	CL8MSWIN1251	MS Windows 코드 페이지 1251 키릴문자
	CL8KOI8R	KOI8-R 키릴문자
	CL8ISO8859P5	ISO8859-5 키릴문자

Tibero에서는 다음과 같은 문자 집합을 제공한다.

참고로 Tibero 바이너리를 설치할 때에 다음과 같은 방법으로 설치 가능한 문자 집합에 대해 확인할 수 있다.

```
$ tbboot -C
Available character set list
ASCII
CL8ISO8859P5
CL8KOI8R
CL8MSWIN1251
EE8ISO8859P2
EUCKR
.....중간 생략.....
Available nls_date_lang set list
AMERICAN
BRAZILIAN PORTUGUESE
JAPANESE
KOREAN
......중간 생략.....
```

Appendix D. system.sh

본 장에서는 system.sh(vbs)를 수행하는 경우 각 옵션에 대하여 설명한다.

system.sh(vbs)에서 사용 가능한 옵션은 다음과 같다.

```
$ system.sh -h
Usage: system.sh [option] [arg]
-h : dispaly usage
-pl password : sys password
-p2 password : syscat password
-a1 Y/N : create default system users & roles
-a2 Y/N : create default system users & roles
-a3 Y/N : create system tables related to profile
-a3 Y/N : register dbms stat job to Job Scheduler
-a4 Y/N : create TPR tables
pkgonly : create psm built-in packages only
-sod Y/N : separation of duties
error : print error whenever sql encounters error
```

다음은 각 옵션에 대한 설명이다.

옵션	설명
-h	도움말 화면을 출력한다.
-p1 password	sys 계정의 패스워드를 입력한다. (기본값: tibero)
-p2 password	syscat 계정의 패스워드를 입력한다. (기본값: syscat)
-a1	시스템 유저 생성 및 권한부여 여부를 설정한다. 최초 설치일 경우 반드시 ' Y '로 설정한다.
	- Y: 시스템 유저 생성 및 권한을 부여한다.
	- N: 데이터를 보존한다.
-a2	데이터베이스 사용자의 패스워드 관리 정책을 지정할 수 있는 프로파일을 위한 테이블의 생성 여부를 설정한다. 최초 설치일 경우 반드시 'Y'로 설정한다.
	- Y: 기존 테이블을 삭제한 후 생성한다.
	- N: 데이터를 보존한다.
	프로파일에 대한 자세한 내용은 "Tibero 관리자 안내서"의 "5장 사용자 관리와 데이터베이스 보안"을 참고한다.

옵션	설명
-a3	데이터베이스 객체의 통계 정보 수집을 위한 Job 스케줄링 등록 여부를 설정한 다. 최초 설치일 경우 'Y'로 설정하는 것을 권장한다.
	- Y: 통계정보 수집을 위한 Job을 삭제한 후 등록한다.
	- N: 등록하지 않는다.
-a4	통계정보를 주기적으로 자동 수집하기 위한 TPR 관련 테이블의 생성여부를 설 정한다. 최초 설치일 경우 반드시 'Y'로 설정한다.
	- Y: 기존 테이블을 삭제한 후 생성한다.
	- N: 데이터를 보존한다.
	APM에 대한 자세한 내용은 "Tibero 관리자 안내서"의 "제14장 Tibero Performance Repository"를 참고한다.
pkgonly	PSM built-in package 스크립트들만 수행한다.
-sod	보안을 위하여 기존 하나의 관리자 권한을 아래와 같이 3개의 관리자로 나뉘어 설치할 것인지에 대한 여부를 설정한다.
	- SYSSEC: 보안 관리자
	- SYSAUD: 감사 관리자
	- SYSADM: 시스템 관리자
	(기본값: N, Windows 계열에서는 미지원)
error	system.sh 수행 중 특정 스크립트에서 에러가 발생할 경우 에러 내용을 터미널 에 축력하다 (Windows 계열에서는 미지원)

Appendix E. HugePage 설정 방법

본 장에서는 각 운영체제별 HugePage 설정 방법에 대하여 설명한다.

E.1. Linux

본 절에서는 Linux 환경에서 HugePage를 설정하기 위한 방법에 대하여 설명한다. 해당 작업을 수행하기 위해서는 root 권한이 반드시 필요하다.

E.1.1. 활성화

HugePage를 활성화하기 위한 설정 방법은 다음과 같다.

1. 현재 운영체제에서 지원하는 HugePage의 크기를 다음과 같이 확인한다.

```
$ grep Hugepagesize /proc/meminfo
Hugepagesize: 2048 KB
```

2. Tibero를 운영하는 유저 그룹의 아이디를 다음과 같이 확인한다.

```
$ id -a
uid=579(tibero) gid=579(tibero) groups=579(tibero)
```

3. HugePage를 할당할 그룹과 개수를 "/etc/sysctl.conf"에 적용한다.

커널 파라미터	설명	공식
vm.nr_hugepages	HugePage 개수	TOTAL_SHM_SIZE / HugePage 크기
vm.hugetlb_shm_group	HugePage를 할당할 그룹 아이디	Tibero를 운영하는 유저 그룹의 아이디

다음은 TOTAL_SHM_SIZE의 설정 값이 1024MB 이고, 현재 운영체제에서 지원하는 HugePage 크기 가 2MB(2048 KB)인 경우에 커널파라미터를 적용한 예제이다.

```
$ cat /etc/sysctl.conf
.....중간 생략.....
vm.nr_hugepages=512
vm.hugetlb_shm_group=579
```

4. Max locked memory 제한값을 "/etc/security/limits.conf"에 적용한다.

설정 값	공식
memlock	HugePage 크기 * HugePage 개수

다음은 앞에서 구한 값으로 memlock 값을 설정한 예제이다.

\$ cat /etc/secur	ity/limit	ts.conf	
중간 생략	• • • •		
tibero	soft	memlock	1048576
tibero	hard	memlock	1048576

5. 운영체제를 재시작한다.

아래와 같이 변경된 HugePage 값을 확인 할 수 있다.

```
$ egrep -e HugePages_Total /proc/meminfo
HugePages_Total: 512 KB
```

6. 환경설정 파일(.tip)에 다음과 같은 Tibero 초기화 파라미터를 설정한다.

초기화 파라미터	설정 값
TOTAL_SHM_SIZE	HugePage 크기 * HugePage 개수
_USE_HUGE_PAGE	Y

다음은 앞에서 구한 값으로 초기화 파라미터를 설정한 예제이다.

```
$ cat tibero.tip
.....중간 생략.....
TOTAL_SHM_SIZE=1G
_USE_HUGE_PAGE=Y
```

7. Tibero 서버를 재기동한다.

```
$ tbdown
Tibero instance terminated (NORMAL mode).
$ tbboot
Listener port = 8629
Change core dump dir to /home/tibero/tibero6/instance/tibero.
Tibero 6
TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved.
Tibero instance started up (NORMAL mode).
```

E.1.2. 비활성화

HugePage 활성화를 위해 수행한 과정과 동일한 순서로 수정하였던 값을 되돌리는 과정을 진행한다.

E.2. HP-UX

HP-UX에서는 HugePage 대신 Large page라는 용어를 대신 사용한다. 공유 메모리 영역에 대해서만 Large page를 적용하는 기능을 운영체제에서 따로 지원하지 않는 한계점이 있다.

시스템 전체에 대해서 기본 페이지 설정이 가능하며 kctune 명령으로 base_pagesize 값을 원하는 크기로 변경한 후 컴퓨터를 재시작한다. (단위: MB) 단, HP-UX PARISC 운영체제에서는 이 기능을 지원하지 않 는다.

다음은 kctune 명령을 이용하여 기본 페이지 값을 설정하는 예제이다.

\$ kctune base_pagesize=16

E.3. AIX

AIX에서는 HugePage 대신 Large page라는 용어를 대신 사용하며 기본적인 장점은 HugePage와 동일하다.

E.3.1. 활성화

HugePage를 활성화하기 위한 설정 방법은 다음과 같다.

1. 운영체제 Large page 설정값을 변경한다.

AIX는 내부적으로 4KB 및 16MB 크기의 물리 Memory Pool을 유지한다. 이 Pool의 크기는 vmo 명령을 통해 16MB Memory Pool의 크기를 변경할 수 있다. 나머지 공간은 자연스럽게 4KB로 할당된다.

AIX 5.3 이후부터는 Large page Pool이 동적으로 유지되기 때문에 변경 후 시스템을 재부팅할 필요가 없다.

먼저 공유 메모리 할당된 공간이 디스크로 스왑되지 않도록 v_pinshm 설정이 별도로 필요하다. per cent_of_real_memory는 전체 메모리 중에서 TSM이 차지하는 비율을 지정한다.

```
$ vmo r o v_pinshm=1
$ vmo r o maxpin%=percent_of_real_memory
```

Large page Pool 크기를 설정한다. num_of_lage_pages는 TSM을 16MB로 나눈 값이 되며, 정수 단위 로 입력한다.

```
$ vmo p o lgpg_regions=num_of_lage_pages o lgpg_size=16 MB
```

2. 사용자 권한을 설정한다.

보안 정책 상 root 이외의 사용자는 Large page를 사용하기 위해서 아래와 같은 권한을 Tibero 사용자 에게 부여해 주어야 한다. chuser 명령을 통해 해당 권한을 설정할 수 있다.

\$ chuser capabilities=CAP_NUMA_ATTACH,CAP_BYPASS_RAC_VMM,CAP_PROPAGATE <user id>

3. 환경설정 파일(.tip)에 다음과 같은 Tibero 초기화 파라미터를 설정한다.

초기화 파라미터	설정 값
TOTAL_SHM_SIZE	1GB(기본값)
_USE_HUGE_PAGE	Y

다음은 앞에서 구한 값으로 초기화 파라미터를 설정한 예제이다.

```
$ cat tibero.tip
.....중간 생략.....
TOTAL_SHM_SIZE=1G
_USE_HUGE_PAGE=Y
```

4. Tibero 서버를 재기동한다.

```
$ tbdown
Tibero instance terminated (NORMAL mode).
$ tbboot
Listener port = 8629
Change core dump dir to /home/tibero/tibero6/instance/tibero.
Tibero 6
```

TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved. Tibero instance started up (NORMAL mode).

E.3.2. 비활성화

Large page를 활성화면서 변경했던 값을 다시 원래대로 복구한다.

E.4. Solaris

ISM(Intimate Shared Memory) 기능을 통해서 HugePage 기능을 적용할 수 있다. Solaris에서는 HugePage 대신 Lage page라는 동일한 의미의 용어를 대신 사용한다. ISM을 사용할 때의 이점은 아래와 같다.

- ISM 공유 메모리는 생성될 때 자동으로 운영체제에 의해서 locked 상태가 된다. 이를 통해 해당 메모리 영역이 디스크로 스왑되지 않도록 보장하며, 운영체제 커널 내부에서 I/O를 위해 더 빠르게 동작하는 locking 매커니즘을 사용할 수 있게 된다.
- 커널의 가상 메모리를 주소와 물리 메모리 주소 간 변환을 위한 메모리 구조를 여러 프로세스 사이에서 공유하게되므로, CPU 소모 시간을 줄이고 커널 메모리 공간을 절약할 수 있다.
- 시스템의 MMU(Memory Management Unit)에서 지원하는 Large page가 자동으로 ISM 메모리 세그먼 트에 할당된다. 이를 통해 page 관리를 위한 메모리 공간이 절약되고, 가상 메모리 주소 변환이 간단해 지므로 시스템 성능을 향상시킬 수 있다.

E.4.1. 활성화

아래와 같은 서버 초기화 파라미터 설정을 통해 활성화 할 수 있다. 해당 파라미터는 Solaris에서만 유효하며 기본 값은 Y이다.

_USE_ISM=Y

이 기능을 켜면 shmget으로 공유 메모리를 만들고, shmat로 attach할 때 SHM_SHARED_MMU라는 옵션 이 추가된다. 서버 프로세스와 리스너 프로세스에만 한정되어 적용되며, 서버의 TSM을 attach하는 클라 이언트 모듈은 이 옵션을 적용하지 않는다. 만약, 해당 파라미터의 설정 값이 Y가 아닌 경우에는 Y로 수정 하고 Tibero 서버를 재기동한다.

E.4.2. 비활성화

서버 초기화 파라미터 _USE_ISM 값을 N으로 수정하고 Tibero 서버를 재기동한다.

_USE_ISM=N

Appendix F. Undo 테이블 스페이스 크기 산정

본 장에서는 Tibero의 Undo 테이블 스페이스 크기 산정방법에 대해 설명한다.

F.1. 개요

데이터이 갱신이 많은 시스템인 경우 Undo 테이블 스페이스의 I/O가 많이 발생하므로 Undo 테이블 스페 이스를 여러 개의 데이터 파일로 작성하여 데이터 파일을 분산시킨다.

자동 관리는 다음의 장점을 갖는다.

- 설계 및 관리 용이(rollback, segment)
- UNDO Data의 overwrite 방지
- 영역확장 용이
- 플래시백 쿼리 이용가능

참고

Tibero는 수동 관리는 지원하지 않는다.

F.2. 고려사항

다음은 Undo 테이블 스페이스 크기를 산정할 때 고려할 사항이다.

- 데이터 파일 용량, UNDO_RETENTION, Undo Segment를 고려한다.
- 자동 관리일 경우 Undo Segment의 개별 공간은 자동으로 관리되므로 전체 Undo Segment의 최소/최 대 개수와 데이터 파일 용량만 설정한다.
 - 최소 Undo Segment 개수(_USGMT_ONLINE_MIN)는 보통 10(default)으로 설정한다. 단, 동시 수행 트랜잭션 수가 많은 경우 부하 중에 추가 Undo Segment를 생성하는 오버헤드가 있을 수 있다. 이 경 우 예상되는 동시 수행 트랜잭션 수 만큼 최소 Undo Segment 개수를 설정해두면 Undo Segment 추 가 생성 오버헤드를 줄일 수 있다.

최소 Undo Segment 설정 개수가 이미 만들어져있는 Undo Segment 개수보다 많은 경우 부팅 과정에서 Undo Segment를 추가로 생성한다.

TAC의 경우 각 노드별로 적용한다. 예를 들어 NODE1은 _USGMT_ONLINE_MIN=30, NODE2는 40 으로 설정하고 부팅하면 각각 30개와 40개의 Undo Segment가 생성되어 있는 것을 확인할 수 있다. 최대 Undo Segment 개수(_USGMT_ONLINE_MAX)는 최대로 생성할 수 있는 Undo Segment 개수 를 말한다.

Tibero는 동시 수행 트랜잭션이 많은 경우 가능한 하나의 Undo Segment를 여러 트랜잭션이 공유하 여 사용하지 않도록 자동적으로 Undo Segment를 추가 생성한다. 이런 경우 추가 생성하는 Undo Segment의 최대 값을 설정하는 용도로 _USGMT_ONLINE_MAX를 설정하여 사용한다.

TAC의 경우 최대 Undo Segment 개수는 전체 노드에서 생성한 Undo Segment 개수의 합산값으로 적용한다. 예를 들어 NODE1에 Undo Segment가 100개, NODE2에 200개가 생성되어 있고 _US GMT_ONLINE_MAX=300으로 설정되어있다면 양쪽 노드 모두 추가 Undo Segment를 생성할 수 없 다. 따라서 전체 노드 합산 최대 동시 수행 트랜잭션 수를 _USGMT_ONLINE_MAX로 설정할 것을 권 장한다.

F.3. 용량 산정

Undo 테이블 스페이스를 생성하는데 필요한 최소 크기와 예상 동시 수행 트랜잭션수를 기준으로 한 예상 크기, 그리고 TPR 정보를 이용한 실제 사용 크기로 나누어 생각해 볼 수 있다.

최초로 DB를 설치하는 경우 최소 크기 및 예상 크기중 큰 값을 기준으로 Undo 테이블 스페이스 크기를 산 정하고 이후 TPR에서 최대 부하가 들어올 때 초당 소모하는 UNDO block 수를 기준으로 실제 크기와 산 정한 크기가 맞는지 검증할 수 있다.

다음은 Undo 테이블 스페이스의 산정방법이다.

● 최소 크기

```
(Undo 테이블 스페이스당 Undo Segment 최소 개수 * _USGMT_UNIFORM_EXTSIZE * 2
* Block size(8KB)) + 여유값
```

● 예상 크기

```
(Undo 테이블 스페이스당 Undo Segment 최대 개수 * _USGMT_UNIFORM_EXTSIZE * 2
* Block size(8KB)) + 여유값
```

● 실제 크기

(초당 UNDO Block 소모량 * UNDO retention * Block size(8KB)) + 여유값

다음은 산정 공식에 사용되는 항목에 대한 설명이다.

항목	설명
Undo 테이블 스페이스당 Undo Segment 최소 개수	Single/TAC 모두 경우 _USGMT_ONLINE_MIN 값이다.
Undo 테이블 스페이스당 Undo Segment 최대 개수	예상되는 최대 동시 수행 트랜잭션 수이다. - Single의 경우 : _USGMT_ONLINE_MAX 값

항목	설명
	– TAC의 경우 : _USGMT_ONLINE_MAX / 노드수
_USGMT_UNIFORM_EXT SIZE	Undo Segment는 최소 2개의 UNDO extent가 필요하고 UNDO extent 하나의 크기는 _USGMT_UNIFORM_EXTSIZE 이다.
초당 UNDO block 소모량	운영 중 최대 부하 당시의 TPR 리포트에서 Undo Statistics의 Undo blocks 값을 TPR 구간(초)로 나눈 값이다.
UNDO_RETENTION	TIP 설정 값이다. (기본값: 900초)
여유값	Long 트랜잭션이 비정기적으로 들어올 경우(INDEX rebuild 등도 포함) 를 대비하여 충분한 크기를 잡아 두는 것이 좋다. (단위: KB)
Appendix G. Shared Memory 크기 산정

본 장에서는 Tibero의 SQL Execution Work Area 크기 산정방법에 대해 설명한다.

G.1. 개요

Tibero Shared Memory는 부팅할 때 고정된 용도로 사용되는 Fixed 영역과 운영 중에 자동으로 할당되어 사용되는 Shard Pool 영역으로 나뉜다.

• Fixed Memory

DB가 부팅할 때 파라미터 값을 바탕으로 크기가 고정되는 영역이다.

- Buffer Cache(Database Buffer)
- Log Buffer
- 그 외 항목 : 전역 변수를 위한 공간, 워킹 스레드 정보와 세션 정보를 관리하는 영역
- Shared Pool Memory

운영 중에 동적으로 할당되어 사용되는 영역이다.

- DD Cache
- PP Cache(Library Cache)
- 그 외 항목

G.2. 고려사항

다음은 Shared Memory 크기를 산정할 때 고려해야 할 사항이다.

- Shared Memory 크기를 운영 중에 동적으로 늘릴 수 없다.
- Buffer Cache와 Shared Pool 사용 패턴을 분석하여 전체 Shared Memory 크기를 알맞게 정해야 한다.
 - Buffer Cache
 - 주요 Workload를 돌려본 후 APM 리포트의 Buffer Cache Hit율을 보고 판단한다.
 - Hit율이 90 % 이하 : Buffer Cache 크기 늘려야 한다.
 - Shared Pool Memory

- Workload를 돌려본 후 v\$sga의 'SHARED POOL MEMORY' 항목의 사용률 보고 판단한다.
- Shared Pool 사용률이 너무 높으면(Free 영역이 적은 경우) Shared Pool 크기를 늘려야 한다.
- 세션당 최소 1M 이상의 Shared Pool 영역 확보가 필요하다.

G.3. 용량 산정

Shared Memory 각 영역의 크기는 v\$sga에서 확인할 수 있다.

Shared Memory의 크기는 초기화 파라미터로 설정해서 조회할 수 있다.

• Shared Memory

다음은 TOTAL_SHM_SIZE 파라미터를 설정해서 조회하는 예이다.

• Buffer Cache

다음은 DB_CACHE_SIZE 파라미터를 설정해서 조회하는 예이다.

- 싱글 모드 : TOTAL_SHM_SIZE의 2/3

- TAC 모드 : TOTAL_SHM_SIZE의 1/2
- Log Buffer

다음은 LOG_BUFFER 파라미터를 설정해서 조회하는 예이다. (LOG_BUFFER 파라미터의 기본값: 10MB)

```
SQL> show param log_buffer
NAME TYPE VALUE
LOG BUFFER UINT32 10485760
```

Shared Pool Memory

전체 Shared Memory 크기에서 Fixed 영역을 뺀 나머지 영역이다.

TOTAL_SHM_SIZE - [Fixed Memory]

- 싱글 모드

전체 Shared Pool 크기가 _MIN_SHARED_POOL_SIZE보다 커야 한다.

_MIN_SHARED_POOL_SIZE 기본값: 1M * MAX_SESSION_COUNT

- TAC 모드

TAC를 위한 CCC와 CWS 공간이 충분히 확보되어야 한다. CCC와 CWS를 위해 전체 Buffer Cache 크기의 25% 가량을 Shared Pool에서 사용한다.

CCC와 CWS를 위한 공간을 제외한 Shared Pool 영역이 _MIN_SHARED_POOL_SIZE보다 커야 한 다.

```
[전체 Shared Pool 크기] = _MIN_SHARED_POOL_SIZE + [CCC 공간] + [CWS 공간]
+ [Free Shared Pool 크기]
```

PP Cache와 DD Cache 등을 위한 Free Shared Pool 크기는 CCC와 CWS 공간보다 커야 한다.

[Free Shared Pool 크기] > ([전체 Shared Pool 크기] - _MIN_SHARED_POOL_SIZE) / 2

색인

A

AIX Shell Limits 파라미터, 13 AIX 커널 파라미터, 12 AutoMounting, 76

С

CREATE DATABASE 문, 35 Custom Mode, 29

D

DBMS 로그 파일(dlog), 45

Η

H/W 요구 사항, 4 HP-UX 커널 파라미터 설정, 11

I

Install Mode, 29 Custom, 29 Typical, 29 Internal 로그 파일(ilog), 45

J

JDK 설치, 7

L

Linux Shell Limits 파라미터, 9 Linux 커널 파라미터 설정, 9 Listener 로그 파일(Isnr), 45

Μ

Mount Point, 75

Ν

NTP 서버 설정, 13

S

S/W 요구 사항, 5 SAM(System Administration Manager), 12 Shared Memory 크기 산정, 91 Solaris Shell Limits 파라미터, 10 Solaris 커널 파라미터 설정, 10 system.sh, 79 system.vbs 명령어, 36

Т

T-Up, 43 TAC, 65 TAC설치 확인, 68 TAC수동 설치, 67 TAC제거, 68 tbboot, 43 tbboot 명령어, 48 tbcm 명령어, 68 tbdown, 43 tbdown 명령어, 49 tbExport, 43 tbImport, 43 tblistener, 43 tbLoader, 43 tbpc, 43 tbSQL, 43 tbsvr, 43 Typical mode, 29

U

Unmount, 76

V

Volume Manager, 76

덤프 파일, 45 데이터 파일, 44 디스크 용량 확인, 7

2

로그 파일, 44

마운트, 75 마운트 포인트, 75 멀티 인스턴스 설치 Unix 환경, 63 Windows 환경, 61 문자 집합(character set), 77

Ħ

볼륨 매니저, 76

人

사용자 계정, 49 SYS, 50 SYSCAT, 50 SYSGIS, 50 TIBERO, 50 TIBERO1, 50 사용자 환경설정 파일, 71 설치 GUI 모드, 15 수동 설치, 34 콘솔 모드, 27 수동 설치 Linux 환경에서의 설치, 38 Windows 환경에서의 설치, 34

0

언마운트, 76 오토 마운팅, 76 운영체제별 커널 파라미터, 8 운영체제별 패키지 설치, 8

ㅈ

제거 GUI 모드, 51 수동 모드, 54 콘솔 모드, 53 지원 플랫폼 및 운영체제, 3

7

컨트롤 파일, 44 클라이언트 설치, 55 클라이언트 제거, 59

ㅎ

```
환경변수, 47
LD_LIBRARY_PATH, 47
PATH, 47
TB_HOME, 47
TB_SID, 47
```